

9 0 1 画像処理ライブラリ
FVL基本SDK/902(FVL-SDK-BSC/902)
9 0 3 画像処理ライブラリ
FVL基本SDK/904(FVL-SDK-BSC/904)
FVL基本SDK/DOS(FVL-SDK-BSC/DOS)
FVL基本SDK/LNX(FVL-SDK-BSC/LNX)

90X

濃淡画像ライブラリ説明書

第 1 5 版

御注意

- ◎本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- ◎本書の内容について、将来改良を目的に予告なしに変更することがあります。
- ◎MCP960™は、Mentor Graphics Corporationの商標です。
- ◎Watcom C™は、Sybase Inc. とその関連会社の商標です。
- ◎Pentium™は、Intel Corporationの商標です。
- ◎Green Hillsロゴ、およびMULTIは、Green Hills Software, Inc. の商標です。

はしがき

この説明書は、

901 画像処理ライブラリ Ver.6.50

FVL 基本SDK / 902 (902画像処理ライブラリ) Ver.3.40

903 画像処理ライブラリ Ver.1.40

FVL 基本SDK / 904 (904画像処理ライブラリ) Ver.1.30

FVL 基本SDK / DOS Ver.3.40

FVL 基本SDK / LNX Ver.1.80

以降に対応しています。

本書は、90Xシリーズ用ユーザプログラム作成時に使用できる、「濃淡画像ライブラリ」について記載したものです。

なお、この他にCSC90Xシリーズライブラリとしては、下記のようなものがあります。

90X 基本ライブラリ (Vol.1, Vol.2, Vol.3) 説明書

90X 2値画像ライブラリ説明書

90X ビジョン・ツール・ライブラリ説明書

90X キャリパーライブラリ説明書

ユーザプログラムの開発方法その他につきましては

FAST Vision Libraryプログラマーズガイド

90X 操作説明書

FVL/LNX 操作説明書

をご参照ください。

[注1] 901用のコンパイラ MCP960 (960 Cクロスコンパイラ) のバージョンは2.0以上です。

[注2] 902用のコンパイラ Watcom Cのバージョンは10.5以上です。

[注3] 903, 904用のコンパイラ Green Hills C および MULTIのバージョンは1.8.9以上です。

1 . 概 要	1
2 . グレイサーチライブラリ	5
2.1 サーチ処理アルゴリズム	8
(1) サーチ処理手順	9
(2) サーチ処理とパラメータとの関係	10
(3) 各パラメータの決定方法について	11
サーチ・パタン定義エリア指定 (Lib_gs_defadrs)	12
サーチ・パタン定義エリア指定Ⅱ (Lib_gs_xdefadrs)	16
サーチ・パタン定義 (Lib_gs_defpat)	18
マスクパタン設定 (Lib_gs_defmask)	21
ユーザ指定サーチ・パタン登録 (Lib_gs_usepat)	24
自由形状マスク登録 (Lib_gs_freemask)	27
登録サーチ・パタン表示 (削除) (Lib_gs_dsppat)	29
ユーザ指定サーチ・パタン削除 (Lib_gs_usedel)	32
センター・マーク微調整 (Lib_gs_adjmark)	33
パタンデータのアドレス参照 (Lib_gs_ptn_get)	36
サーチ実行ライブラリ (Lib_gs_search)	37
連続サーチ実行ライブラリ (条件付き) (Lib_gs_xsearch)	41
回転サーチ実行ライブラリ (条件付き) (Lib_gs_ysearch)	44
サーチ実行ライブラリⅡ (Lib_gs_psearch)	47
詳細サーチ実行ライブラリ (Lib_gs_point_search)	50
1 次的特徴情報作成 (Lib_gs_gfreeze)	52
相関値計算ライブラリ (1 点マッチング) (Lib_gs_pcorr)	54
サーチ・エリア指定ライブラリ (Lib_gs_window)	56
サーチ条件設定ライブラリ (Lib_gs_scondition)	58
サーチ条件設定ライブラリⅡ (Lib_gs_xcondition)	60
サーチ条件設定ライブラリⅢ (Lib_gs_ycondition)	62
特殊サーチ制御 (Lib_gs_smode)	64
サーチ・パタン情報 G E T ライブラリ (Lib_gs_infpat)	66
パタン個別表示ライブラリ (Lib_gs_ldsppat)	68
センター・マーク更新ライブラリ (Lib_gs_upmark)	70
サーチパタン表示ユーザ制御 (Lib_gs_ulparam)	72
拡張画像時用ユーザ指定サーチ・パタン登録 (Lib_gs_exdefpat)	74
拡張画像時用サーチ結果表示 (Lib_gs_disp_result)	76
パタンの比較 (Lib_gs_ptn_compare)	78
システム共通データのオープン (Lib_gs_open_data_file)	80
システム共通データのセーブ (Lib_gs_save_data_file)	81
システム共通データのクローズ (Lib_gs_close_data_file)	82
システム共通データのアドレス参照 (Lib_gs_get_data_file_adrs)	83
ユーザ指定サーチ・パタン (センターマーク自動更新) 四角形登録用 (Lib_gs_usepat_square)	84
ユーザ指定サーチ・パタン (マスク自動設定&センターマーク自動更新) 円形登録用 (Lib_gs_usepat_circle)	86
グレイサーチライブラリのオープン (Lib_gs_open)	88
登録順によるパタン名の取得 (Lib_gs_get_ptnname)	89
パタン個数の取得 (Lib_gs_get_ptnnum)	90
パタン定義エリアサイズ取得 (Lib_gs_get_ptnfile_size)	91
3 . S 回転サーチライブラリ	93

目 次

S回転サーチのオープン (Lib_srs_open)	97
S回転サーチのクローズ (Lib_srs_close)	98
サーチパタンの登録 (Lib_srs_ptn_regist)	99
登録済みサーチパタンの削除 (Lib_srs_ptn_delete)	101
登録パタンのマスクの定義 (Lib_srs_mask_define)	102
登録パタンのパラメータの一部修正 (Lib_srs_ptn_modify)	104
登録パタンをファイルからロード (Lib_srs_ptn_load)	105
登録パタンをファイルにセーブ (Lib_srs_ptn_save)	106
登録パタンのオープン (Lib_srs_ptn_open)	107
オープンパタンのクローズ処理 (Lib_srs_ptn_close)	109
S回転サーチの実行 (Lib_srs_srch_exec)	110
同一画面に対するS回転サーチの連続実行 (Lib_srs_srch_conti)	112
登録パタンの数の取得 (Lib_srs_get_rgst_ptn_num)	114
全登録パタンの名称の取得 (Lib_srs_get_rgst_ptn_names)	115
登録パタンの画像のサイズを取得 (Lib_srs_get_ptn_image_size)	116
登録パタンの画像を取得 (Lib_srs_get_ptn_image)	117
登録パタンのパラメータの取得 (Lib_srs_get_ptn_param)	118
登録パタンのマスク情報の取得 (Lib_srs_get_mask_ptn)	119
粗サーチのスピードタイプの取得 (Lib_srs_get_speed)	120
粗サーチのスピードタイプの設定 (Lib_srs_set_speed)	121
精サーチ実行スイッチの取得 (Lib_srs_get_fine_srch_sw)	122
精サーチ実行スイッチの設定 (Lib_srs_set_fine_srch_sw)	123

4 . 直線検出ハフ変換ライブラリ..... 125

直線検出ハフ変換のオープン (Lib_lhough_open)	128
直線検出ハフ変換のクローズ (Lib_lhough_close)	132
ハフ平面への投票 (Lib_lhough_voting)	133
ハフ変換による直線の検出 (Lib_lhough_detection)	134

5 . 新直線検出ハフ変換ライブラリ..... 135

新直線検出ハフのオープン (Lib_xlhough_open)	139
新直線検出ハフのクローズ (Lib_xlhough_close)	141
新直線検出ハフのハフ空間の初期化 (Lib_xlhough_init_hough_sp)	142
新直線検出ハフの方向付きエッジ配列のオープン (Lib_xlhough_edge_open)	143
新直線検出ハフの方向付きエッジ配列のクローズ (Lib_xlhough_edge_close)	145
エッジ取得の際のしきい値を決めるためのテスト (Lib_xlhough_thres_test)	146
新直線検出ハフのハフ空間への配列での投票 (Lib_xlhough_voting)	147
新直線検出ハフによる直線の検出 (Lib_xlhough_detection)	150
検出された直線を最小自乗法で求め直す (Lib_xlhough_refine_line)	153
検出された直線の付近にあるエッジ点群を求める (オープン) (Lib_xlhough_support_open)	156
直線付近のエッジ点群配列のクローズ (Lib_xlhough_support_close)	159

6 . エッジサーチライブラリ..... 161

エッジサーチ用辞書 (サーチパタン定義エリア) の初期化 (Lib_es_init_dictionary)	166
エッジサーチ用辞書 (サーチパタン定義エリア) へ取り込み最大エッジ数の登録 (Lib_es_set_max_edge)	167
エッジサーチ用辞書 (サーチパタン定義エリア) のサイズ変更 (Lib_es_change_dictionary_size)	168
エッジサーチ用辞書 (サーチパタン定義エリア) のサイズ情報の取得 (Lib_es_get_dictionary_size)	170
エッジサーチ用辞書 (サーチパタン定義エリア) 内のサーチパタン数取得 (Lib_es_get_pattern_n)	171
エッジサーチ用辞書 (サーチパタン定義エリア) 内のサーチパタン名取得 (Lib_es_get_pattern_name)	172
エッジサーチ用辞書 (サーチパタン定義エリア) へサーチパタン登録 (Lib_es_reg_pattern)	173

エッジサーチ用辞書 (サーチパタン定義エリア) からサーチパタン消去 (Lib_es_del_pattern)	175
エッジサーチ実行 (Lib_es_calculation)	176
エッジサーチ用エラーメッセージ表示 (Lib_es_error_message)	178
7 . 濃淡エッジ計測ライブラリ	179
エッジ計測プログラム例 - 1	182
エッジ計測プログラム例 - 2	183
エッジ計測の開始 (Lib_em_inspection_open)	184
エッジ計測の終了 (Lib_em_inspection_close)	185
エッジ平均測定 (Lib_em_avr_inspection)	186
座標変換係数を求める (Lib_em_calib)	188
エッジ測定 (Lib_em_inspection)	190
エッジ位置の出力 (Lib_em_edge_pos)	192
エッジ位置を表示 (Lib_em_edge_disp)	194
エッジ平均測定 (Lib_em_avr_inspection2)	195
エッジ測定 (Lib_em_inspection2)	197
エッジ測定の出力 (Lib_em_edge_pos2)	199
エッジ計測のアルゴリズムについて	201
8 . 画像強調・フィルタリングライブラリ	205
近傍平均 (Lib_averaging)	208
ラプラシアン (Lib_laplacian)	210
近傍最大値 (Lib_max_filter)	212
近傍最小値 (Lib_min_filter)	214
4近傍最大値 (Lib_max4_filter)	216
4近傍最小値 (Lib_min4_filter)	218
メディアン (Lib_median)	220
微分 R o b e r t s オペレータ (Lib_roberts)	222
微分 S o b e l オペレータ (Lib_sobel)	224
1次微分 オペレータ (Lib_fdefferential)	226
2次微分 オペレータ (Lib_sdefferential)	229
鮮鋭化 (Lib_sharp)	231
ラプラシアン ガウシアンオペレータの係数取得 (Lib_get_convolver)	233
ラプラシアン ガウシアンオペレータ (Lib_lg_filter)	235
ゼロクロッシングオペレータ (Lib_zero_cross)	237
任意値 クロッシングオペレータ (Lib_any_cross)	240
9 . メモリ間転送・演算ライブラリ	243
濃淡画像転送 (Lib_gray_memory_move)	246
濃淡画像加算 (Lib_gray_memory_add)	247
濃淡画像減算 (Lib_gray_memory_sub)	248
10 . 濃度変換ライブラリ	249
2値化 (Lib_binary_convert)	252
2値化II (Lib_xbinary_convert)	254
エンハンステーブルの生成 (Lib_make_grayconv_table)	255
階調変換 (Lib_gray_convert)	259

目 次

11 . 画像計測ライブラリ	261
濃度投影 (Lib_projection) -----	264
最大、最小、平均、標準偏差 (Lib_stddevi) -----	267
エッジ検出 (Lib_edge_pos_xy) -----	269
エッジ検出 2 (Lib_edge_pos_xy2) -----	272
Lib_edge_pos_xy , Lib_edge_pos_xy2 のアルゴリズムについて	276
付録 1 . 各ライブラリの処理速度一覧	281
付録 2 . 正規化相関とは？	301

1 . 概 要

本書はC S C 9 0 Xシリーズ 濃淡画像ライブラリについて、記載します。

- ① グレイサーチライブラリ
- ② S回転サーチライブラリ
- ③ 直線検出ハフ変換ライブラリ
- ④ 新直線検出ハフ変換ライブラリ
- ⑤ エッジサーチライブラリ
- ⑥ 濃淡エッジ計測ライブラリ
- ⑦ 画像強調・フィルタリングライブラリ
- ⑧ メモリ間転送・演算ライブラリ
- ⑦ 濃度変換ライブラリ
- ⑧ 画像計測ライブラリ

なお、各ライブラリ関数の表記

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能

は、9 0 1，9 0 2，9 0 3，9 0 4及び高分解能カメラ使用時にライブラリ関数が使用できるかどうかを表すもので

- …………… 使用可能
- △ …………… 一部使用可能
- 空白…………… 使用不可

となっております。

△の場合は、必ず留意事項を参照してください。

2．グレイサーチライブラリ

本ライブラリはグレイ画像メモリの中から、あらかじめ登録しておいたサーチ・パタンの位置を探し出し、類似性を計測するものです。

サーチ処理方式は、グレイレベルにて濃度を正規化したパターンマッチングを行っていますので

- ・ 外乱光及び照明装置の劣化等による、照度の変化
- ・ I T Vカメラのフォーカスのズレ
- ・ サーチするパタンの変化（少量のキズ、カケ等がある場合）

に影響されることが少なく、2値画像では認識できない複雑な階調を持ったパタンを、探し出すことができます。

サーチに要する時間は、サーチ・パタンのサイズ、サーチするエリアの大小や、サーチ精度、サーチ方式によって左右されますが、概ね巻末の「グレイサーチ処理時間の条件」の様に高速度で実行されます。


しかし、巻末の「グレイサーチ処理時間の条件」からもわかるように

- ・ サーチエリアが大きい場合… 探す領域が増える
- ・ 高精度の場合…………… 位置を抽出するための計算量が増える

には、当然のごとく速度は低下します。

2.1 サーチ処理アルゴリズム

サーチするパタンの画像 $P(M, N)$ と、サーチエリアの画像 $B(X, Y)$ の部分画像 $B_{ij}(M, N)$ との相互相関係数 C_{ij} （マッチングの度合を示す情報）を次式の計算で求めて、その値がパラメータ指定値より大きくなった座標値を出力します。




$$C_{ij} = \frac{M \cdot N \cdot \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N P(m, n) B_{ij}(m, n) \right) - \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N P(m, n) \right) \cdot \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N B_{ij}(m, n) \right)}{\sqrt{\left\{ M \cdot N \cdot \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N P(m, n)^2 - \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N P(m, n) \right)^2 \right\} \cdot \left\{ M \cdot N \cdot \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N B_{ij}(m, n)^2 - \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N B_{ij}(m, n) \right)^2 \right\}}}$$

C_{ij} は常に $-1 \leq C_{ij} \leq 1$ の値となり、特に $C_{ij} = 1$ の場合はパタン画像 $P(m, n)$ と部分画像 $B_{ij}(m, n)$ が完全に一致している事を示します。

本ライブラリではサーチのしきい値（パタンを見つけたと判断する値）として、この C_{ij} （以降「相関係数」と呼ぶ）を10000倍した値をパラメータとして指定します。

(1) サーチ処理手順

サーチ処理は下図のように3段階で行われます。



[注] サーチ精度によって計算方法が異なる。

(2) サーチ処理とパラメータとの関係

弊社のグレイサーチはサーチ速度を向上させるため、マスタパタンと入力画像の情報を数段階に圧縮し、圧縮レベルの高い画像から低い画像へ圧縮レベルを落としながらサーチを行います。そのため、入力画像を見る限り問題なくサーチできそうな画像に対しても、サーチできない、間違った位置を出力する、といった動作をすることがあります。この問題を回避するためにいくつかのパラメータを用意しておりますので、適切に設定してお使いください。

◆ パタン登録時のパラメータについて

・特殊サーチ制御モード

「特殊サーチ制御モード」パラメータでは、マスタパタンと入力画像の圧縮方法を変更できます。細い線が含まれる対象物(文字など)では、画像を圧縮する過程で情報が消えてしまうことがあるので、`Lib_gs_smode()` 関数で圧縮方法を変更する必要があります。線の部分の濃度レベルが背景部分よりも低ければ「BLACK_LINE_PATTERN」を、逆であれば「WHITE_LINE_PATTERN」を選択してください。

◆ サーチ実行時のパラメータについて

・複雑度

「複雑度」パラメータはサーチを開始する圧縮レベルを決定します。設定値が大きくなるほど低い圧縮レベルからサーチを始めるため、サーチ処理の時間が大きくなりますが、圧縮の影響で対象物を見失う確率が低くなります。

・精度

「精度」パラメータはどの圧縮レベルで最終評価をするかを決定します。「通常精度」→「高精度」→「超高精度」の順で最終サーチを行う圧縮レベルが低くなり、「超高精度」では最終サーチを情報圧縮なしで行います。基本的にはサーチ結果に必要なとされる精度によって設定値を選択して頂きますが、入力画像の中で本来のサーチ対象物の他に似たような(相関値が高い)対象物がある場合は、誤検出の可能性を低くするために高い精度を選択してください。

・途中下限値

候補点サーチ(注1)では、「途中下限値」パラメータの設定値以上の相関値が得られた点のみ、圧縮レベルを低くしながら繰り返し評価されます。設定値を低くすると評価する点が多くなるため、サーチ処理の時間が大きくなりますが、圧縮の影響で対象物を見失う確率が低くなります。「複雑度」パラメータと似ていますが、一般的にはサーチ処理時間の増大量が「途中下限値」パラメータを低くした方が大きくなります。

・最終下限値

最終サーチ(注2)では、「最終下限値」パラメータの設定値以上の相関値が得られた点のみ、回答として報告されます。設定値を低くすると相関値の低い対象物も回答として報告されるようになるので、対象物に多少の変化(一部の欠け、多少の回転など)があっても見つけることができますが、意図していた対象物以外の回答が混在する可能性が高くなります。

(注1) 「複雑度」パラメータで決定されるサーチ開始圧縮レベルから「精度」パラメータで決定されるサーチ終了圧縮レベルまでのサーチを候補点サーチと呼んでいます。

(注2) サーチ終了圧縮レベルでのサーチを最終サーチと呼んでいます。

(3) 各パラメータの決定方法について

◆ マスタパタンの登録

- ・マスタパタンの登録では、なるべく探したいパタンの背景部分が十分に含まれるようにサイズを指定してください。

弊社のグレイサーチでは明るさの変化を吸収してパターンを見つけることができます。その反面、何も無いと思われるような背景領域でも微小な濃度の変化を検出して、比較的高い相関値を出力することがあります。

これを軽減するには、マスタパターンに濃度変化の大きい部分と濃度変化の小さい部分が同程度含まれている必要があります。

例えば「A」という文字をマスタパターンとする場合は、文字の周囲の余白部分も含めて登録すれば何もない背景領域を回答として出力する確率が低くなります。

- ・マスタパターンに細い線が含まれる場合は、「特殊サーチ制御モード」パラメータを「BLACK_LINE_PATTERN」または「WHITE_LINE_PATTERN」に設定してください。

複雑度を 9、途中下限値を 1000、最終下限値を 6000 に設定してもパターンが検出できない場合は、圧縮の影響でマスタパタンの情報が消えてしまっている可能性があります。

この場合は、マスタパターン登録時に「特殊サーチ制御モード」パラメータを設定してください。

◆ 精度、最終下限値の決定

- ・「精度」、「最終下限値」パラメータは、対象物の変化(欠け、回転など)による相関値の低下と第 2 候補(本来の対象物の次に相関値が高い対象物)の相関値を検証した上で決定してください。

マスタパターンを登録したら、最初に「精度」、「最終下限値」パラメータを決定します。

この時点では圧縮による影響を最低限に抑えるため、「複雑度」、「途中下限値」パラメータをそれぞれ、9、1000 に設定してください。

その後、対象物の変化に対応でき誤検出のない「精度」、「最終下限値」パラメータを以下の手順で探していきます。

- ① 「精度」パラメータを、サーチ結果に必要とされる精度によって選択してください。
- ② 「サーチ個数」パラメータを、検出したい対象物の数 + 1 に設定してください。
- ③ 「最終下限値」パラメータを 5000 に仮設定します。
- ④ この設定で実際に対象物の画像を取り込み、対象物の変化に対応できるかどうか評価してください。対象物が撮像されてない場合や、登録位置からずらした場合などもあわせて評価します。
- ⑤ ④の評価で検出したい対象物以外の対象物が検出されている場合は、最終相関値を検出したい対象物以外の対象物の相関値より大きく設定して、再度④の評価を実施します。
これを誤検出がなくなるまで繰り返してください。
- ⑥ ④、⑤を繰り返しても誤検出がなくなる場合、検出できない対象物がある場合は「精度」パラメータを「超高精度」に変更します。
- ⑦ 誤検出がなくなり、全ての対象物を検出できれば「精度」、「最終下限値」パラメータは決定です。

上記手順で誤検出がなくなる場合、または検出できない対象物がある場合はマスタパターンの変更を検討してください。それでも問題がある場合は、弊社のグレイサーチでは安定してサーチできないということになります。

◆ 複雑度、途中下限値の決定

- ・「複雑度」パラメータは、処理時間の許す限り高く、「途中下限値」パラメータは、低く設定してください。

「複雑度」、「途中下限値」パラメータは処理時間と対象物の検出確率に影響を与えます。多くのケースにおいて「複雑度」パラメータを 9 に固定して、「途中下限値」パラメータを 1000 から上昇させていき、処理時間が許容範囲に入ったところで決定する方法が最善だと思われます。

すべてのパラメータ決定後、誤検出、検出できない対象物、処理時間などを再度評価してみてください。

機能 サーチ・パタン定義エリア指定

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_defadrs(char *p_adrs, int p_size, int p_mode);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	△

解説 サーチの対象となるパタンを登録しておくメインメモリの領域を設定します。
本ライブラリでは最大200個のサーチ・パタン（異なるサイズのパタンも登録可能）を、登録（管理）することができます。
本ライブラリは、以降のグレイサーチ・ライブラリを引用する前に必ず一度コールして、出力パラメータである関数値がゼロにならないければなりません。

- ① **p_adrs** はサーチの対象となるパタンを登録するメインメモリ領域の先頭アドレスを指定します。
- ② **p_size** はユーザが確保した格納領域のサイズを、バイト数換算値で指定します。
登録する各サーチ・パタンのサイズ（＝横方向画素数*縦方向画素数）を

$$N_i(i=0..199)$$
とすると

(90Xをお使いの場合)
$$1024+(N_0*1.34+950)+(N_1*1.34+950)+\cdots+(N_i*1.34+950)$$

(FVL/LNXをお使いの場合)
$$256+(N_0*1.50+848)+(N_1*1.50+848)+\cdots+(N_i*1.50+848)$$

の領域が必要となります。

- ③ **p_mode** は初期化モードを指定します。

値	定数	意味
0	INITIAL_PTN_AREA	格納エリアを初期化する場合。
1	CONTINUE_PTN_AREA	格納エリアを継続して使用する場合。

戻り値

処理結果		
値	意味	
0	正常終了しました。	
-1	格納領域サイズ不足(登録最小パタンが、1個も格納できない)です。	
-2	格納領域が所定の形式になっていません。 (p_mode に CONTINUE_PTN_AREA を指定した場合のみ)	

例

```
#include "f_search.h"
#include "f_stdlib.h"

#define GRAY_PTN_SIZE    0x10000

int ptn_init()
{
    char *gray_adrs;
    int  rtn_code;

    rtn_code = -1;

    /*メモリ確保*/
    if( NULL != ( gray_adrs = Lib_mlalloc( GRAY_PTN_SIZE )))
    {
        if ( 0 == Lib_gs_defadrs( gray_adrs, GRAY_PTN_SIZE, INITIAL_PTN_AREA ))
            rtn_code = 0;
    }
    return( rtn_code );
}
```

注意事項

- かつて一度も使用したことのない領域を p_adrs で指定した場合は p_mode で INITIAL_PTN_AREA を指定します。
- サーチパタンのサイズが512×256画素まで対応しています。それ以上のサーチパターンサイズに対しては、サーチ・パターン定義エリア指定Ⅱ (Lib_gs_xdefads) を実行し、8bit 版グレイサーチを使用してください。

90X

- サーチ・パターン格納領域の形式
サーチ・パターンデータの格納形式を下図に示します。(先頭アドレスを P_0 とした場合)

[サーチ・パターンデータ格納形式 (90Xの場合)]

$P_0 + 0$	ライブラリ使用エリア
$P_0 + 4$	登録済みサーチ・パターン個数 (0 ~ 200)
$P_0 + 8$	エリアサイズ (バイト数換算値)
$P_0 + 12$	「サーチ・ウインドウ」x 始端位置 (初期値 = 0)
$P_0 + 16$	「サーチ・ウインドウ」Y 始端位置 (初期値 = 0)
$P_0 + 20$	「サーチ・ウインドウ」x 終端位置 (初期値 = 511)
$P_0 + 24$	「サーチ・ウインドウ」Y 終端位置 (初期値 = 479)
$P_0 + 28$	候補点サーチの相関係数下限値 (初期値 = 5000)
$P_0 + 32$	最終サーチの相関係数下限値 (初期値 = 6000)
$P_0 + 36$	サーチエリアの複雑度 (1 ~ 9, 初期値 = 5)
$P_0 + 40$	ウインドウ接触ボタン検出有無 (初期値 = 0 : 除去)
$P_0 + 44$	隣接パターンX方向画素数 (= 初期値 0 : パタンの 1 / 2)
$P_0 + 48$	隣接パターンY方向画素数 (= 初期値 0 : パタンの 1 / 2)
$P_0 + 52$ ・	Reserved
$P_0 + 127$	
$P_0 + 128$	1 番目のサーチ・パタンの格納アドレス = A_1
	2 番目のサーチ・パタンの格納アドレス = A_2
・	・
$P_0 + 924$	200 番目のサーチ・パタンの格納アドレス = A_{200}
$P_0 + 928$ ・	Reserved
$P_0 + 1023$	
A_1	1 番目のサーチ・パタンのデータ
A_2	2 番目のサーチ・パタンのデータ
A_3 ・	3 ~ 200 番目のサーチ・パタンのデータ
A_{200}	

詳細は次頁※参照

※ [各サーチ・パタンのデータ詳細 (90Xの場合)]

A_N	サーチ・パタンの名称
$A_N + 4$	サーチ・パタンの横サイズ (画素数) = X_1
$A_N + 8$	サーチ・パタンの縦サイズ (画素数) = Y_1
$A_N + 12$	サーチ・パタンのセンター・マーク X オフセット (10 倍値)
$A_N + 16$	サーチ・パタンのセンター・マーク Y オフセット (10 倍値)
$A_N + 20$	サーチ・パタンの相関計算用データその 1 [注 1]
$A_N + 511$	
$A_N + 512$	サーチ・パタンの画像イメージデータ [注 2] ($X_1 * Y_1$) バイト
$A_N + 512$ + $X_1 * Y_1$	サーチ・パタンの相関計算用データその 2

< 画像データの格納形式 >

→ X 方向

↓ Y 方向	P_{00}	...	P_{m0}
	.		.
	P_{0n}	...	P_{mn}

画素位置

↓ 格納順番

P_{00}
.
P_{m0}
.
P_{0n}
.
P_{mn}

[注 1] この部分には、アドレス情報 (絶対番地) 等が記録されているため、内容を変更すると、グレイサーチライブラリの正常動作は保証されません。

[注 2] 画像イメージデータは 6 ビット画像に圧縮されて格納されます。
(最上位ビットはマスクデータとして使用されます)

FVL/LNX

○90X とサーチパタンの格納形式が異なるため、90X のサーチパターンファイルを FVL/LNX で使用することは出来ません。
また、サーチパタンの登録個数の制限はありません。

○サーチパターンに格納されている画像イメージデータは 8 ビット画像です。(90X では 6 ビット画像に圧縮されています。)

○FVL/LNX のサーチパターン格納形式は将来変更の可能性があるため、公開しておりません。

機能 サーチ・パタン定義エリア指定

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_xdefadrs(char *p_adrs, int p_size, int p_mode);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能

既存のグレイサーチライブラリは 1000×1000 などの大きなサイズのパタンを登録し、サーチを実行した場合に、X，Y 座標値，相関値の結果が正しく計測できない場合があります。
(ラインセンサカメラなど画像サイズの大きいカメラを使用した場合に上記現象が発生します。)
この問題に対応するため、内部演算を 64bit に拡張したライブラリが「8 b i t 版グレイサーチ」です。
既存のグレイサーチとの互換性に関する詳細は後述の留意事項を参照してください。
8 b i t 版グレイサーチは既存の Lib_gs_defadrs の代わりに Lib_gs_xdefadrs をコールすれば実行されるようになっております。(なお FVL/LNX の場合は、Lib_gs_defadrs・Lib_gs_xdefadrs どちらをコールしても 8 b i t 版が実行されます。)
ラインセンサカメラなど画像サイズの大きいカメラを使用する場合には、8 b i t 版グレイサーチを使用してください。

解説 サーチの対象となるパタンを登録しておくメインメモリの領域を設定します。
本ライブラリでは最大 2 0 0 個のサーチ・パタン(異なるサイズのパタンも登録可能)を、登録(管理)することができます。
本ライブラリは、以降のグレイサーチ・ライブラリを引用する前に必ず一度コールして、出力パラメータである関数値がゼロにならないようにしましょう。

p_adrs はサーチの対象となるパタンを登録するメインメモリ領域の先頭アドレスを指定します。

p_size はユーザが確保した格納領域のサイズを、バイト数換算値で指定します。
登録する各サーチ・パタンのサイズ(= 横方向画素数×縦方向画素数)を $N_i (i = 0 \dots 199)$ とすると

(90Xをお使いの場合)

$$1024 + (N_0 * 1.34 + 950) + (N_1 * 1.34 + 950) + \dots + (N_i * 1.34 + 950)$$

(FVL/LNXをお使いの場合)

$$256 + (N_0 * 1.50 + 848) + (N_1 * 1.50 + 848) + \dots + (N_i * 1.50 + 848)$$

の領域が必要となります。

p_mode は初期化モードを指定します。

値	定数	意味
0	INITIAL_PTN_AREA	格納エリアを初期化する場合。
1	CONTINUE_PTN_AREA	格納エリアを継続して使用する場合。

Lib_gs_defadrsをコールして作成されたパタンファイルに対し、本関数で継続使用(CONTINUE_PTN_AREA)を指定した場合については留意事項をご覧ください。

戻り値

処理結果

値	意味
0	正常終了しました。
-1	格納領域サイズ不足(登録最小パターンが、1 個も格納できない)です。
-2	格納領域が所定の形式になっていません。 (p_mode に CONTINUE_PTN_AREA を指定した場合のみ)

例

```
#include "f_search.h"
#include "f_stdlib.h"

#define GRAY_PTN_SIZE 0x10000

int ptn_init()
{
    char *gray_adrs;
    int rtn_code;

    rtn_code = -1;

    /*メモリ確保*/
    if( NULL != ( gray_adrs = Lib_mlalloc( GRAY_PTN_SIZE )) )
    {
        if ( 0 == Lib_gs_defadrs( gray_adrs, GRAY_PTN_SIZE, INITIAL_PTN_AREA ))
            rtn_code = 0;
    }
    return( rtn_code );
}
```

留意事項

○従来のグレイサーチライブラリ(Lib_gs_defadrs)ではパターン画像を6bitに圧縮していましたが、8bit版グレイサーチ(Lib_gs_xdefadrs)では8bitのまま使用しています。よって、従来より濃淡変化の小さい対象物もサーチ可能になっております。

90X

○ラインセンサカメラを使用する場合でも1000×1000などの大きなサイズのパターンを登録しない場合(サーチパタンのサイズが512×256画素以下の場合)、従来のグレイサーチライブラリ(Lib_gs_defadrs)を使用しても問題はありません。

○Lib_gs_defadrs をコールして作成されたパターンファイルに対し、本関数で継続使用を指定した場合、エラーが返ります。(6bit版はLib_gs_defadrs を使用して下さい。)

FVL/LNX

○Lib_gs_defadrs・Lib_gs_xdefadrs どちらを使用した場合も8bit版として動作します。

○Lib_gs_defadrs をコールして作成されたパターンファイルに対し、本関数で継続使用を指定した場合、そのままお使い頂けます。(Lib_gs_defadrs を使用した場合も8bit版として動作します。)

機能 サーチ・パタン定義

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_defpat (int **p_name**);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	

解説 モニタTV表示を見ながらマウスを操作して、グレイメモリ上の画像データをサーチの対象となる「サーチ・パタン」に登録します。

- ① **p_name** はパタン名称です。名称は4文字のnullコード以外を付けてください。
(登録するサーチ・パタンに付与する名前)
[注] ここで設定した名称で、サーチ実行(=Lib_gs_search)ライブラリでサーチするパタンを指示します。

処理結果	
値	意 味
0	登録が正常終了しました。
-1	既に200個登録済みのため登録できません。
-2	サーチ・パタン格納領域が残りすくないために登録できません。 (登録済み個数は、まだ200個未満)
-10	パタン名称にnullコードが指定されました。
1	マウス操作のキャンセル指示により、登録処理を取り消しました。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

設定方法

映像データに重畳して、下記の項目がグラフィック表示されます。

- ・登録する画像範囲…………… ボックスカーサ



- ・サーチ結果通知位置…………… クロスカーサ



以下の項目を操作してサーチパタンの画像を登録します。


パターン登録	パターン名称	実行	取消
● 中心位置		2 5 6	2 4 0
○ パターン始点		2 4 0	2 2 4
○ パターンサイズ		3 2	3 2

[注] すでに同じ名称のパターンが登録されている場合は、パッドタイトルの表示が **パターン更新** となります。



中心位置 (Center)

サーチ結果として通知する座標位置を調整します。



パターン始点 (Ptn start)


サーチパターンとして登録する画像の左上端位置を調整します。



パターンサイズ (Ptn size)

サーチパターンとして登録する画像の大きさを調整します。（調整単位は2画素です）

上記の項目は、選択するとトラックボールの操作により調整できる機能が変わります。選択した項目の調整は「左ボタン」を押すと終了となります。



実行 (EXEC)

サーチパターンを登録します。

（メモリに記憶されるだけでファイル装置には記憶されません。）



取消 (CANC)

サーチパターンを登録しません。操作ミスでこの画面になった場合にご使用ください。

例

現在入力中の画像データより、サーチ処理の基準となるパターンを作成します。
パターンとして登録する画像の位置・サイズはマウスを操作して指定します。

```
#include "f_search.h"

int define_ptn_data()
{
    int name;

    name = 0x44434241;    /*ABCD*/

    return( Lib_gs_defpat( name ));
}
```

留意事項

- 登録可能な「サーチ・パターン」の大きさ及び形状
登録できる「サーチ・パターン」は、幅・高さが偶数で面積が 65536画素以内の矩形に限定されます。
- 一定濃度のサーチ・パターンは登録できません。
本ライブラリのサーチ処理は、前述の“2. サーチ処理アルゴリズム”に記載してある「相互相関係数」を使用していますので、濃度レベルが全面に渡って均一のパターンを、サーチ・パターンとして登録することはできません。
- 「サーチ・パターン」の更新
登録サーチ・パターン名称として、既に登録済みの名称を指定した場合には、「置換」指示であるとみなされて新たな画像イメージデータでオーバーライトされます。
- 登録可能な「サーチパタンの位置」
登録位置はなるべく画面中央で行ってください。
「サーチパターン」の外側（4方向）に20画素の余裕が必要です。
- 高分解能カメラを使用する場合は Lib_gs_usepat または Lib_gs_exdefpat を使用してください。

Lib_gs_defmask

機能 マスクパタン設定

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_defmask ( int p_name );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 モニタTV表示を見ながらマウスを操作して、登録済みの「サーチ・パタン」に対する不感帯マスク（＝サーチの対象としない部分）の設定を行います。
既に、マスクが設定されている場合はマスクの修正を行うこととなります。

- ① *p_name* はマスクの設定・修正を行うパタン名称です。
パタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。

戻り値

処理結果

値	意 味
0	マスク設定が正常終了しました。
-1	パラメータで指定された名称の「サーチ・パタン」は登録されていないので処理ができません。
1	マウス操作のキャンセル指示により、処理を取り消しました。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

設定方法

マスク（サーチするときの不感帯）の、設定・解除を行います。

モニタTVには登録されているパタンの画像データとともに、マスクが設定されている部分が“黒”（濃度レベル：0）で表示されます。

パタンの画像範囲は、ボックスカーサでグラフィック表示されます。 ➡



表示位置 (Move)

ここを選択すると、トラックボールにより「パタンの表示位置」を移動できます。位置の確定は、左または右ボタンを押します。

マスク・オン (Mask ON)

マスク・オン (Mask OFF)

実際のマスク調整操作を行います。

ここを選択すると、「左ボタン」を押す毎にカーソル位置のパタン画像の、マスク設定（マスク・オンを選択時）またはマスク解除（マスク・オフを選択時）が行われます。

「右ボタン」を押すと調整操作の終了となります。


全消去 (All CLEAR)

現在設定されているマスクを全て解除します。

選択すると、確認用の「オーバーレイパッド」が表示されます。

領域マスク (Zone)

領域マスクの設定・解除操作に移ります。



(Zoom Rate)

ボタンは拡大表示することができます。n nは現在の表示倍率です。
[▲]と[▼]を選択すると表示倍率を変更できます。



(Pen size)

マスク調整操作で、「左ボタン」を1回押したときに変更されるマスクの画素数を「ペンサイズ」と呼びます。mmは現在のペンサイズです。[▲]と[▼]で変更できます。

例

既に登録済みの“A B C D”なる名称の「サーチ・パタン」のマスクを設定（修正）します。

```
#include "f_search.h"

int set_mask()
{
    int name;

    name = 0x44434241;    /*ABCD*/

    return( Lib_gs_defmask( name ));
}
```

留意事項

- マスク設定不可の場合即リターン
パラメータで指定した名称の「サーチ・パタン」が未登録の場合は、出力パラメータの関数値に-1をセットして、ユーザプログラムに戻ります。
- 不感帯マスクのパーセンテージ
マスクの設定されない部分が1000画素程度（連続した領域の必要あり）残れば、任意の大きさのマスクを設定することができます。（「サーチ・パタン」の何パーセント迄ということではありません）

機能

ユーザ指定サーチ・パターン登録

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_usepat( int p_name, int p_sx, int p_sy, int p_xsize,
                  int p_ysize, int p_xoffset, int p_yoffset );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

グレイメモリの画像データを、サーチの対象となる「サーチ・パターン」に登録します。サーチ・パターン定義(=Lib_gs_defpat)ライブラリでは、モニタTV表示を見ながら、マウスを操作して、登録するパタンのサイズ・グレイメモリ上の画像位置を指定しましたが、本ライブラリでは、それらをライブラリ引用時のパラメータ値で直接指定します。

- ① **p_name** はパターン名称です。名称は4文字のnullコード以外を付けてください。
(登録するサーチ・パターンに付与する名前)
[注] ここで設定した名称で、サーチ実行(=Lib_gs_search)ライブラリでサーチするパターンを、指示します。
- ② **p_sx** は「サーチ・パターン」に登録する画像の左上端X座標です。
範囲は $20 \leq p_{sx} < (\text{横方向画像サイズ}) - p_{xsize} - 20$ の数値で指定します。
- ③ **p_sy** は「サーチ・パターン」に登録する画像の左上端Y座標です。
範囲は $20 \leq p_{sy} < (\text{縦方向画像サイズ}) - p_{ysize} - 20$ の数値で指定します。
- ④ **p_xsize** は登録する「サーチ・パターン」の横方向画素数です。
範囲は $2 \leq p_{xsize} \leq (\text{横方向画像サイズ}) - p_{sx} - 40$ のうちの、偶数値で指定します。
- ⑤ **p_ysize** は登録する「サーチ・パターン」の縦方向画素数です。
範囲は $2 \leq p_{ysize} \leq (\text{縦方向画像サイズ}) - p_{sy} - 40$ のうちの、偶数値で指定します。
- ⑥ **p_xoffset** はサーチ実行時に返答されるX座標位置のオフセットです。
“X座標”は、「サーチ・パターン」の左上端に、ここで指定したオフセットを加算した座標位置となります。
指定可能な範囲は $-99999 \sim +99999$ です。(単位: 0.1画素)
- ⑦ **p_yoffset** はサーチ実行時に返答されるY座標位置のオフセットです。
“Y座標”は、「サーチ・パターン」の左上端に、ここで指定したこのオフセットを加算した座標位置となります。
指定可能な範囲は $-99999 \sim +99999$ です。(単位: 0.1画素)

戻り値

処理結果

値	意 味
0	登録が正常終了しました。
-1	既に200個登録済みのため登録できません。
-2	サーチ・パタン格納領域が残りすくないために登録できません。 (登録済み個数は、まだ200個未満)
-3	パラメータ・エラー (始端X・Y位置が範囲外) です。
-4	パラメータ・エラー (パタンX・Y方向サイズが範囲外) です。
-5	パラメータ・エラー (センター・マークX・Y方向オフセットが範囲外) です。
-6	パラメータ・エラーです。 (始端X・Y位置とパタンX・Y方向サイズとの関係が範囲外)
-7	指定された画像データは一定レベルのため登録不可 (サーチできない)
-10	パタン名称に null コードが指定されました。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

グレイメモリ上の、左上端座標が $X=20 \cdot Y=20$ で、1辺が96画素の正方形の画像データを“ABCD”なる名称で「サーチ・パタン」に登録します。
サーチ実行時には、パタンの左上端にX方向に35.0, Y方向に25.5加算した点に対応する座標位置を返答します。

```
#include "f_search.h"

int set_ptn_data()
{
    int name;

    name = 0x44434241;    /*ABCD*/

    return( Lib_gs_usepat( name, 20, 20, 96, 96, 350, 255 ));
}
```

留意事項

- 登録可能な「サーチ・パターン」の大きさ及び形状登録できる「サーチ・パターン」は、幅・高さが偶数で面積が(横方向画像サイズ) × (縦方向画像サイズ) / 4 画素以内の矩形に限定されます。
(マスク設定により、サーチ・パタンの有効部分を任意の形状にすることができます)
- 一定濃度のサーチ・パターンは登録不可
本ライブラリのサーチ処理は、前述の“2. サーチ処理アルゴリズム”に記載してある「相互相関係数」を使用していますので、濃度レベルが均一な「サーチ・パターン」を登録することはできません。
- マスクの状態
本ライブラリで登録時は「マスクは全て無し」となります。
- 「サーチ・パターン」の更新
登録サーチ・パターン名称として、既に登録済みの名称を指定した場合は新たな画像イメージデータでオーバーライトされます。
- グレイメモリ以外の領域にあるデータを登録する場合
登録したいパタンの画像イメージを、一旦グレイメモリに展開する必要があります。
この場合“画像イメージデータ”は8ビット濃淡画像でなければなりません。
(特に、「サーチ・パターン」格納領域に登録済みの、「サーチ・パターン」の画像データを参照する場合等は、6ビットに圧縮されていますので注意してください)
- 登録可能な「サーチパタンの位置」
登録位置はなるべく画面中央で行ってください。
「サーチパターン」の外側(4方向)に20画素の余裕が必要です。

Lib_gs_fremask

機能

自由形状マスク登録

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_fremask ( int p_name, char *mask_data );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

パラメータで指定される名称の「サーチ・パタン」に対して、ユーザが指定する任意形状の不感帯マスク（＝サーチの対象としない部分）の設定を行います。
既に、マスクが設定されている場合はマスクの修正（置換）を行うこととなります。

- ① *p_name* はマスクの設定・置換を行うパタン名称です。
パタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。
- ② **mask_data* はマスクデータが格納されている領域の先頭アドレスです。
1 : マスクをセットします
0 : マスクしません

戻り値

処理結果

値	意 味
0	マスク設定が正常終了しました。
- 1	パラメータで指定された名称の「サーチ・パタン」は登録されていないので処理ができません。
- 2	マスク部分が多すぎてサーチが実行できなくなってしまうので、指定したマスクは設定できません。（元のマスクのままで変更されない）
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

パタンサイズが、横 64 画素、縦 128 画素の “A B C D” なる名称の「サーチ・パタン」を登録後、マスクを設定します。

```
#include "f_search.h"

int set_mask()
{
    int name;
    int rtn_code;
    static char mask_buf[64*128];

    name = 0x44434241;    /*ABCD*/

    if( 0 == (rtn_code = Lib_gs_usepat( name, 10, 20, 64, 128, 350, 255 )) )
    {
        /* mask_buf[] に任意形状のマスクデータを作成する。*/

        return( Lib_gs_fremask( name, mask_buf ));
    }
    else
        /*エラー処理*/;
}
```

留意事項

○不感帯マスクのパーセンテージ

マスクの設定されない部分が 1000 画素程度（連続した領域の必要あり）残れば、任意の大きさのマスクを設定することができます。（「サーチ・パタン」の何パーセント迄ということではありません）

Lib_gs_dsppat

機 能 登録サーチ・パタン表示（削除）

形 式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_dsppat ( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説

登録されている「サーチ・パタン」の画像イメージをモニタTVに表示したり、削除を行います。
表示・削除する「サーチ・パタン」はマウスにより1個ずつ選択します。

戻り値

値	意 味
0	正常終了しました。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

設定方法

現在登録されている、サーチボタン画像をモニタTVに表示します。

- ・サーチボタンの削除
- ・マスク設定（サーチ不感帯の設定）
- ・センターマーク調整（サーチ結果通知位置の調整）


を行うこともできます。

モニタTVには登録されているボタン1個ずつの画像データとともに、下記の項目がグラフィック表示されます。

- ・ボタンの画像範囲……………ボックスカーサ



- ・サーチ結果通知位置……………クロスカーサ




(Backward)

ボタンは1画面に1個表示されます。この表示単位を“頁”と呼びます。
“一つ前の頁”のボタンを表示します。



(Forward)

“次の頁”のボタンを表示します。



(Mask)

マスク設定・解除へ

現在表示されているボタンのマスク（サーチするときの不感帯）設定・解除操作に移ります。



(Adj. Mark)

センターマーク調整へ

現在表示されているボタンのセンターマーク（サーチ結果の通知位置）変更操作に移ります。



(Delete)

現在表示されているボタンを削除します。
選択すると、確認用の「オーバーレイパッド」が表示されます。

注 意

ボタンデータでマスクが設定されている部分は“黒”（濃度レベル：0）で表示されます。

例

```
#include "f_search.h"

int display_ptn_data()
{
    return( Lib_gs_dsppat( ));
}
```

留意事項

○表示される画像データの濃度レベル

「サーチ・パターン格納領域」に設定されている、「サーチ・パターン」の画像データは、6ビット（64階調）ですが、8ビット（256階調）に変換して表示されます。
※濃度レベルを4倍して表示します。

機能 ユーザ指定サーチ・パターン削除

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_usedel( int p_name );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 パラメータで指定される名称の「サーチ・パターン」を削除します。

- ① *p_name* は削除するパターン名称です。
パターン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。
[注] nullコード(=0x0L)を指定した場合は、全て「サーチ・パターン」を削除します。

戻り値

処理結果		
値	意	味
0	正常終了しました。	
-1	パラメータで指定した名称の「サーチ・パターン」は登録されていません。	
-999	サーチ・パターン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。	

例 名称“ABCD”なる「サーチ・パターン」を削除します。

```
#include "f_search.h"

int delete_ptn_data()
{
    int name;

    name = 0x44434241;    /*ABCD*/

    return( Lib_gs_usedel( name ));
}
```

留意事項 ありません。

機能 センター・マーク微調整

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_adjmark ( int p_name );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

モニタTV表示を見ながらマウスを操作して、登録されている「サーチ・パタン」のセンター・マークX/Yオフセットを、0. 1画素単位で微調整します。
なお、「サーチ・パタン」は2倍、4倍. . . . 32倍に拡大表示する事ができます。

- ① *p_name* はセンター・マークX/Yオフセットを微調整するパタン名称です。
パタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。

戻り値

処理結果

値	意味
0	正常終了しました。
1	パネルキー操作のキャンセル指示により、調整処理を取り消します。
-1	パラメータで指定した名称の「サーチ・パタン」は登録されていないので処理できません。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。


設定方法

モニタTVには登録されているパタンの画像データとともに、下記の項目がグラフィック表示されます。

- ・パタンの画像範囲 …… ボックスカーサ



- ・サーチ結果通知位置 …… クロスカーサ



パタン左上端からの
オフセット位置



(Adj. Mark)

ここを選択すると、トラックボールにより「センターマーク位置」を変更（移動）できます。位置の確定は、左または右ボタンを押します。



(Move)

ここを選択すると、トラックボールにより「パタンの表示位置」を移動できます。位置の確定は、左または右ボタンを押します。



(Zoom Rate)

パタンは拡大表示することができます。nnは現在の表示倍率です。

【▲】と【▼】を選択すると表示倍率を変更できます。

例

```
#include "f_search.h"

int set_offset()
{
    int name;
    int rtn_code;

    name = 0x44434241; /*ABCD*/

    if( 0 == (rtn_code = Lib_gs_defpat( name )) )
    {
        return( Lib_gs_adjmark( name ));
    }
    else
        /*エラー処理*/;
}
```

留意事項

○サーチ・パタン格納領域

既に、登録済みの「サーチ・パタン」の画像イメージデータが処理の対象となります。

Lib_gs_ptn_get

機 能 パタンデータのアドレス参照

形 式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_ptn_get( int p_name );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 グレイサーチ・パタンデータのアドレスを参照します。

① *p_name* はアドレスを参照する「サーチ・パタン」の名称です。

戻り値

値	定 数	意 味
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。
0 ～	ありません	パタンデータの格納アドレス

例 登録済みサーチ・パタンの縦横サイズを取得します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_pinf.h"

static int      *wbase;      /* ワード型ベースアドレス */
#define PTNNAME  *(wbase)    /* +0 パタン名称 */
#define P_XSIZE  *(wbase + 1) /* +4 xサイズ */
#define P_YSIZE  *(wbase + 2) /* +8 yサイズ */

void get_ptn_size( int *xsize, int *ysize )
{
    int name;

    name = Lib_get_gray_ptn_name( );
    if( ERROR_RETURN != ( wbase = (int *)Lib_gs_ptn_get( name )))
    {
        *xsize = P_XSIZE;
        *ysize = P_YSIZE;
    }
}
```

留意事項 ありません。

機 能 サーチ実行ライブラリ

形 式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_search ( int dsp_opt, int p_name, int p_cnts, int p_mode,
                   int p_ptype, int p_1score, int p_2score, int *rslt_adrs );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 グレイメモリをサーチして、パラメータで指定される「サーチ・パタン」が存在する座標位置を求めます。

本ライブラリでは、サーチ条件設定(=Lib_gs_scondition)ライブラリと同様な、サーチ実行時の条件を指定できますが、ここで指定する値は今回のサーチに限って有効な条件であり、「サーチ・パタン格納領域」には保存されません。

- ① **dsp_opt** はサーチ位置の表示オプションです。

値	定 数	意 味
0	NON_DISPLAY	表示されません。
1	ON_DISPLAY	見つかった位置が表示されます。
9 9 9	ALL_ON_DISPLAY	候補点と見つかった位置が表示されます。

- ② **p_name** はサーチするパタン名称です。
パタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。

- ③ **p_cnts** はサーチ個数です。
サーチする個数を 1 ～ 5 0 の数値で指定します。
(サーチ結果格納領域は、この指定値分のエリアを確保する必要があります)

- ④ **p_mode** はサーチ処理の精度です。

値	定 数	意 味
1	NORMAL_MODE	通常精度 (± 2 画素 (大部分は 1 画素以内))
2	HIGH_MODE	高精度 (± 1 画素 (大部分は 0.5 画素以内))
3	SUPER_MODE	超高精度 (± 0.5 画素 (大部分は 0.1 画素以内))

- ⑤ **p_ptype** はサーチ・エリア画像の状態です。範囲は数字 1 ～ 9 の 9 段階で指定します。
指定方法は、サーチ条件設定(=Lib_gs_scondition)ライブラリを参照してください。

- ⑥ **p_1score** はサーチの第 1 段階で使用する相関係数です。
範囲は 1 0 0 0 ～ 9 9 9 9 の数値で指定します。
指定方法は、サーチ条件設定(=Lib_gs_scondition)ライブラリを参照してください。

⑦ **p_2score** はサーチの第2段階で使用する相関係数です。

範囲は1000～9999の数値で指定します。

指定方法は、サーチ条件設定(=Lib_gs_scondition)ライブラリを参照してください。

[注] ⑤～⑦のパラメータについて“－1”を指定すると、現在の「サーチ・ボタン格納領域」に格納されている各々の設定値が使用されます。

なお、前述のように、本ライブラリの指定では「サーチ・ボタン格納領域」の設定値は更新されませんので御留意ください。

⑧ ***rslt_adrs** はサーチ結果格納バッファアドレスです。

下記の形式で「最終サーチ相関係数値」が指定値以上となる、位置情報を転送。

バイト位置

A→	相関係数値が1番目のパタンのX座標位置 (単位: 0. 1画素)
+ 4	相関係数値が1番目のパタンのY座標位置 (単位: 0. 1画素)
+ 8	相関係数値が1番目のパタンの相関係数値 (1000～10000)
+ 12	相関係数値が2番目のパタンのX座標位置 (単位: 0. 1画素)
+ 16	相関係数値が2番目のパタンのY座標位置 (単位: 0. 1画素)
+ 20	相関係数値が2番目のパタンの相関係数値 (1000～10000)
	・
	・
(N-1)*12	相関係数値がN番目のパタンのX座標位置 (単位: 0. 1画素)
(N-1)*12+4	相関係数値がN番目のパタンのY座標位置 (単位: 0. 1画素)
(N-1)*12+8	相関係数値がN番目のパタンの相関係数値 (1000～10000)

[注] X・Y座標位置はパタンの左上端に対応する座標ではなく、「センター・マーク」位置に対応する座標です。

戻り値

処理結果

値	意 味
0～50	見つけた個数 (0の場合は“見つからなかった!!”)
－1	指定した「サーチ・ボタン」は登録されていないのでサーチできません。
－999	サーチ・ボタン定義エリア指定 (Lib_gs_defadrs) ライブラリが実行されていません。
FVL/LNXをお使いの場合	
－2	サーチパラメータ異常1
－3	サーチパラメータ異常2
－1004	テンポラリバッファの確保に失敗しました。
－1005	内部結果格納バッファが足りません。

またそれぞれのエラーに対する対処法は以下のようになります。

値	対 処 法
－1	「サーチ・ボタン」を登録してください。
－2	サーチ個数、精度、複雑度、途中、最終相関係数の設定値をチェックしてください。
－3	隣接パタンのX, Y画素数、サーチウィンドウサイズの設定値をチェックしてください。
－999	サーチ・ボタン定義エリア指定 (Lib_gs_defadrs) ライブラリを実行してください。
－1004	プログラム中で使用していないメモリがあれば解放してください。
－1005	Lib_gs_open() をコールして結果格納バッファを増やしてください。

例

“A B C D” なる「サーチ・パタン」が、3 個見つかるまでサーチします。
サーチ方式は、「通常サーチ」、「通常精度」を使用します。
「サーチ・エリアの複雑度」は、既に設定済みの値をそのまま使用します。
「候補点サーチの相関係数下限値」は 5 5 0 0 を使用します。
「最終サーチの相関係数下限値」は 7 0 0 0 を使用します。
サーチの結果として、見つかった座標位置（＝相関係数が 7 0 0 0 以上の点）を、モニタ TV に表示します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_graph.h"

int exec_search()
{
    char ss[50];
    int name;
    int found_cnt;
    int result[9];    /* サーチ個数×3 必要です */
    int i;
    double rx, ry;


    name = 0x44434241;    /*ABCD*/

    if( 0 != (found_cnt = Lib_gs_search( NON_DISPLAY, name, 3, NORMAL_MODE,
                                         1, 5500, 7000, result )) )
    {
        for( i = 1; i <= found_cnt ; i++ )
        {
            rx = (double)result[(i-1)*3] /10.0;
            ry = (double)result[(i-1)*3+1] /10.0;
            Lib_sprintf( ss, "POINT-%d ( %5.1f, %5.1f ), %04d",
                        i, rx, ry, result[(i-1)*3+2] );
            Lib_chrdisp( 1, i, ss );
        }
    }
    else
        /*エラー処理*/;
}
```

留意事項

○サーチの方向

サーチの方向は、サーチ範囲の左上端から、右下端に向かって行われます。



○サーチの打ち切り（終了条件）

サーチ個数見つかった時点で終了するモードと全面サーチ後、相関値の高い順にサーチ個数分返答する2つのモードがあります。

指定方法は `Lib_gs_ycondition()` ライブラリで行います。

○表示オプションがONの場合は文字用フレームバッファに描画されます。

FVL/LNX

○90X では一回のサーチで検出可能なサーチ個数の上限が 50 個でしたが、FVL/LNX ではデフォルトで 400 個を上限としています。

また一回のサーチで 400 個以上のパターンを検出したい場合は、“`Lib_gs_open`”（後述参照）を使用してサーチ個数の上限を増やすことが可能です。

○サーチ実行時に指定するパラメータ（複雑度、途中下限値、最終下限値）に -1 を指定できなくなりました。

機 能 連続サーチ実行ライブラリ（条件付き）

形 式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_xsearch ( int hw_opt, int dsp_opt, int p_name,
                    int p_cnts, int p_mode, int p_ptype,
                    int p_1score, int p_2score, int *rslt_adrs );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説

1 回前にサーチを実行した時と同じ状態のグレイメモリをサーチして、パラメータで指定される「サーチ・ボタン」が存在する座標位置を求めます。

前述の Lib_gs_search ライブラリでは、まずグレイメモリの1 次的な特徴情報を作成後に、指定ボタンのサーチ処理を実行しますが、本ライブラリでは前回のサーチ実行時に作成した1 次的特徴情報をそのまま流用して、サーチを実行しますので、処理時間が短縮されます。

- ① **hw_opt** は連続処理オプションです。

値	定 数	意 味
0x0000	DISAGREE_PTN	サーチ画像は前回と異なる。
0x0001	SAME_IMAGE	サーチ画像は前回と同じです。

- ② **dsp_opt** はサーチ位置の表示オプションです。

値	定 数	意 味
0	NON_DISPLAY	表示されません。
1	ON_DISPLAY	見つかった位置が表示されます。
9 9 9	ALL_ON_DISPLAY	候補点と見つかった位置が表示されます。

- ③ **p_name** はサーチするボタン名称です。

ボタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。

- ④ **p_cnts** はサーチ個数です。

サーチする個数を1～50の数値で指定します。

（サーチ結果格納領域は、この指定値分のエリアを確保する必要があります）

- ⑤ **p_mode** はサーチ処理の精度です。

値	定 数	意 味
1	NORMAL_MODE	通常精度（±2画素（大部分は1画素以内））
2	HIGH_MODE	高精度（±1画素（大部分は0.5画素以内））
3	SUPER_MODE	超高精度（±0.5画素（大部分は0.1画素以内））

- ⑥ **p_ptype** はサーチ・エリア画像の状態です。範囲は数字1～9の9段階で指示します。

指定方法は、サーチ条件設定(=Lib_gs_scondition)ライブラリを参照してください。

- ⑦ **p_1score** はサーチの第 1 段階で使用する相関係数です。
 範囲は 1 0 0 0 ～ 9 9 9 9 の数値で指定します。
 指定方法は、サーチ条件設定 (=Lib_gs_scondition) ライブラリを参照してください。
- ⑧ **p_2score** はサーチの第 2 段階で使用する相関係数です。
 範囲は 1 0 0 0 ～ 9 9 9 9 の数値で指定します。
 指定方法は、サーチ条件設定 (=Lib_gs_scondition) ライブラリを参照してください。
- [注] ⑥～⑧のパラメータについて “- 1” を指定すると、現在の「サーチ・ボタン格納領域」に格納されている各々の設定値が使用されます。
 なお、前述のように、本ライブラリの指定では「サーチ・ボタン格納領域」の設定値は更新されませんので御留意ください。
- ⑨ ***rslt_adrs** はサーチ結果格納バッファアドレスです。
 下記の形式で「最終サーチ相関係数値」が指定値以上となる、位置情報を転送します。

バイト位置

A →	相関係数値が 1 番目のパタンの X 座標位置 (単位: 0. 1 画素)
+ 4	相関係数値が 1 番目のパタンの Y 座標位置 (単位: 0. 1 画素)
+ 8	相関係数値が 1 番目のパタンの相関係数値 (1000～10000)
+ 1 2	相関係数値が 2 番目のパタンの X 座標位置 (単位: 0. 1 画素)
+ 1 6	相関係数値が 2 番目のパタンの Y 座標位置 (単位: 0. 1 画素)
+ 2 0	相関係数値が 2 番目のパタンの相関係数値 (1000～10000)
	・
	・
	・
(N-1)*12	相関係数値が N 番目のパタンの X 座標位置 (単位: 0. 1 画素)
(N-1)*12+4	相関係数値が N 番目のパタンの Y 座標位置 (単位: 0. 1 画素)
(N-1)*12+8	相関係数値が N 番目のパタンの相関係数値 (1000～10000)

[注] X・Y 座標位置はパタンの左上端に対応する座標ではなく、「センター・マーク」位置に対応する座標です。

戻り値

処理結果

値	意 味
0 ～ 5 0	見つけた個数 (0 の場合は “見つからなかった!!”)
- 1	指定した「サーチ・ボタン」は登録されていないのでサーチできません。
-990	連続オプション指定のエラーです。
-999	サーチ・ボタン定義エリア指定 (Lib_gs_defadrs) ライブラリが実行されていません。
FVL/LNXをお使いの場合	
- 2	サーチパラメータ異常 1
- 3	サーチパラメータ異常 2
-990	連続オプション指定のエラーです。
-1004	テンポラリバッファの確保に失敗しました。
-1005	内部結果格納バッファが足りません。

またそれぞれのエラーに対する対処法は以下のようになります。

値	対 処 法
- 1	「サーチ・ボタン」を登録してください。
- 2	サーチ個数、精度、複雑度、途中、最終相関値の設定値をチェックしてください。
- 3	隣接パタンのX,Y画素数、サーチウィンドウサイズの設定値をチェックしてください。
-990	連続処理オプションの設定値をチェックしてください。
-999	サーチ・ボタン定義エリア指定(Lib_gs_defadrs)ライブラリを実行してください。
-1004	プログラム中で使用していないメモリがあれば解放してください。
-1005	Lib_gs_open() をコールして結果格納バッファを増やしてください。

例

“A B C D” の「サーチ・ボタン」をサーチ後に、同一条件で“E F G H” の「サーチ・ボタン」をサーチします。

```
#include "f_search.h"

int exec_search()
{
    int name1;
    int name2;
    int found_cnt1;
    int found_cnt2;
    int result1[9];
    int result2[9];

    name1 = 0x44434241; /*ABCD*/
    name2 = 0x48474645; /*EFGH*/

    found_cnt1 = Lib_gs_search( NON_DISPLAY, name1, 3, NORMAL_MODE, 1,
                                5500, 7000, result1 );
    found_cnt2 = Lib_gs_xsearch( SAME_IMAGE, NON_DISPLAY, name2, 3,
                                NORMAL_MODE, 1, 5500, 7000, result2 );
}
```

留意事項

○グレイメモリ

連続オプションで‘同一シーン’が指定される場合は、前回のサーチ実行時と同じ8ビット濃淡画像データが格納されていなければいけません。

FVL/LNX

○90X では一回のサーチで検出可能なサーチ個数の上限が 50 個でしたが、FVL/LNX ではデフォルトで 400 個を上限としています。

また一回のサーチで 400 個以上のボタンを検出したい場合は、“Lib_gs_open”（後述参照）を使用してサーチ個数の上限を増やすことが可能です。

○サーチ実行時に指定するパラメータ（複雑度、途中下限値、最終下限値）に-1を指定できなくなりました。

機能 回転サーチ実行ライブラリ（条件付き）

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_ysearch(int **rot_opt**, int **continue_opt**, int **dsp_opt**, int **p_name**,
int **p_cnts**, int **p_mode**, int **p_ptype**, int **p_1score**,
int **p_2score**, int ***rslt_adrs**);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 グレイメモリをサーチして、パラメータで指定される回転した状態の「サーチ・パターン」が存在する座標位置を求めます。
また、Lib_gs_xsearch ライブラリと同様に、サーチ時間を短縮する‘連続オプション’を指定することもできます。

- ① **rot_opt** は回転オプションです。
「サーチ・パターン」の中心を原点とした回転角度を0．1度単位で指定します。
指定可能範囲：－3 5 5 9～＋3 5 5 9（時計方向：正、反時計方向：負）
- ② **continue_opt** は連続処理オプションです。
- ③ **dsp_opt** はサーチ位置の表示オプションです。
- ④ **p_name** はサーチするボタン名称です。
ボタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。
- ⑤ **p_cnts** はサーチ個数です。
サーチする個数を1～5 0の数値で指定します。
（サーチ結果格納領域は、この指定値分のエリアを確保する必要があります）
- ⑥ **p_mode** はサーチ処理の精度です。
- ⑦ **p_ptype** はサーチ・エリア画像の状態です。範囲は数字1～9の9段階で指示します。
指定方法は、サーチ条件設定(=Lib_gs_scondition)ライブラリを参照してください。
- ⑧ **p_1score** はサーチの第1段階で使用する相関係数です。
範囲は1 0 0 0～9 9 9 9の数値で指定します。
指定方法は、サーチ条件設定(=Lib_gs_scondition)ライブラリを参照してください。
- ⑨ **p_2score** はサーチの第2段階で使用する相関係数です。
範囲は1 0 0 0～9 9 9 9の数値で指定します。
指定方法は、サーチ条件設定(=Lib_gs_scondition)ライブラリを参照してください。
[注] ⑦～⑨のパラメータについて“－1”を指定すると、現在の「サーチ・パターン格納領域」に格納されている各々の設定値が使用されます。
なお、前述のように、本ライブラリの指定では「サーチ・パターン格納領域」の設定値は更新されませんので御留意ください。

⑩ ***rslt_adr** はサーチ結果格納バッファアドレスです。

下記の形式で「最終サーチ相関係数値」が指定値以上となる、位置情報を転送します。

バイト位置

A→	相関係数値が1番目のパタンのX座標位置 (単位: 0. 1画素)
+ 4	相関係数値が1番目のパタンのY座標位置 (単位: 0. 1画素)
+ 8	相関係数値が1番目のパタンの相関係数値 (1000~10000)
+ 1 2	相関係数値が2番目のパタンのX座標位置 (単位: 0. 1画素)
+ 1 6	相関係数値が2番目のパタンのY座標位置 (単位: 0. 1画素)
+ 2 0	相関係数値が2番目のパタンの相関係数値 (1000~10000)
	.
	.
(N-1)*12	相関係数値がN番目のパタンのX座標位置 (単位: 0. 1画素)
(N-1)*12+4	相関係数値がN番目のパタンのY座標位置 (単位: 0. 1画素)
(N-1)*12+8	相関係数値がN番目のパタンの相関係数値 (1000~10000)

[注] X・Y座標位置はパタンの左上端に対応する座標ではなく、「センター・マーク」位置に対応する座標です。

戻り値

処理結果

値	意 味
0 ~ 5 0	見つけた個数 (0 の場合は “見つからなかった!!”)
- 1	指定した「サーチ・パタン」は登録されていないのでサーチできません。
-990	連続オプション指定のエラーです。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定 (Lib_gs_defadrs) ライブラリが実行されていません。
FVL/LNXをお使いの場合	
- 2	サーチパラメータ異常 1
- 3	サーチパラメータ異常 2
-990	連続オプション指定のエラーです。
-991	回転処理オプション指定のエラーです。
-1003	回転サーチパタンバッファの確保に失敗しました。
-1004	テンポラリバッファの確保に失敗しました。
-1005	内部結果格納バッファが足りません。

またそれぞれのエラーに対する対処法は以下のようになります。

値	対 処 法
- 1	「サーチ・パタン」を登録してください。
- 2	サーチ個数、精度、複雑度、途中、最終相関係数の設定値をチェックしてください。
- 3	隣接パタンのX,Y画素数、サーチウィンドウサイズの設定値をチェックしてください。
-990	連続処理オプションの設定値をチェックしてください。
-991	回転処理オプションの設定値をチェックしてください。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定 (Lib_gs_defadrs) ライブラリを実行してください。
-1003	プログラム中で使用していないメモリがあれば解放してください。
-1004	プログラム中で使用していないメモリがあれば解放してください。
-1005	Lib_gs_open() をコールして結果格納バッファを増やしてください。

例

“A B C D” の「サーチ・パタン」をサーチ後に、同一条件で “E F G H” の「サーチ・パタン」をサーチします。

```
#include "f_search.h"

int exec_search()
{
    int name1;
    int name2;
    int found_cnt1;
    int found_cnt2;
    int result1[9];
    int result2[9];

    name1 = 0x44434241; /*ABCD*/
    name2 = 0x48474645; /*EFGH*/

    found_cnt1 = Lib_gs_search( NON_DISPLAY, name1, 3, NORMAL_MODE, 1,
                                5500, 7000, result1 );
    found_cnt2 = Lib_gs_ysearch( 1800, SAME_IMAGE, NON_DISPLAY, name2, 3,
                                NORMAL_MODE, 1, 5500, 7000, result2 );
}
```

留意事項

○グレイメモリ

連続オプションで‘同一シーン’が指定される場合は、前回のサーチ実行時と同じ8ビット濃淡画像データが格納されていなければいけません。

FVL/LNX

○90X では一回のサーチで検出可能なサーチ個数の上限が50個でしたが、FVL/LNX ではデフォルトで400個を上限としています。

また一回のサーチで400個以上のパタンを検出したい場合は、“Lib_gs_open”（後述参照）を使用してサーチ個数の上限を増やすことが可能です。

○サーチ実行時に指定するパラメータ（複雑度、途中下限値、最終下限値）に-1を指定できなくなりました。

機能 サーチ実行ライブラリⅡ

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_psearch (int *dsp_opt*, int *p_no*, int **rslt_adrs*);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 システム・パラメータのサーチパラメータをサーチ条件として、「サーチ・パターン」が存在する座標位置を求めます。

① *dsp_opt* はサーチ位置の表示オプションです。

値	定数	意味
0	NON_DISPLAY	表示されません。
1	ON_DISPLAY	見つかった位置が表示されます。
9 9 9	ALL_ON_DISPLAY	候補点と見つかった位置が表示されます。

② *p_no* はサーチ条件となるグレイサーチ処理パラメータ（アクター番号）番号です。
（0～1 2 7）
パターン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。

③ **rslt_adrs* はサーチ結果格納バッファアドレスです。
下記の形式で「最終サーチ相関係数値」が指定値以上となる、位置情報を転送します。

バイト位置

A→	相関係数値が1番目のパタンのX座標位置（単位：0. 1画素）
+ 4	相関係数値が1番目のパタンのY座標位置（単位：0. 1画素）
+ 8	相関係数値が1番目のパタンの相関係数値（1000～10000）
+ 1 2	相関係数値が2番目のパタンのX座標位置（単位：0. 1画素）
+ 1 6	相関係数値が2番目のパタンのY座標位置（単位：0. 1画素）
+ 2 0	相関係数値が2番目のパタンの相関係数値（1000～10000）
	・
	・
(N-1)*12	相関係数値がN番目のパタンのX座標位置（単位：0. 1画素）
(N-1)*12+4	相関係数値がN番目のパタンのY座標位置（単位：0. 1画素）
(N-1)*12+8	相関係数値がN番目のパタンの相関係数値（1000～10000）

[注] X・Y座標位置はパタンの左上端に対応する座標ではなく、「センター・マーク」位置に対応する座標です。

戻り値

処理結果

値	意 味
0 ～ 5 0	見つけた個数（0の場合は“見つからなかった！！”）
- 1	指定した「サーチ・パターン」は登録されていないのでサーチできません。
-999	サーチ・パターン定義エリア指定（Lib_gs_defadrs）ライブラリが実行されていません。

例

グレイサーチ処理パラメータの0番を使用し、サーチします。

```
#include "f_search.h"
#include "f_graph.h"

#define MAX_NO_GRAY_SEARCH    50


int exec_search()
{
    char ss[50];
    int found_cnt;
    int result[MAX_NO_GRAY_SEARCH * 3];    /* サーチ個数×3 必要です */
    int i;
    double rx, ry;

    if( 0 != ( found_cnt = Lib_gs_psearch( NON_DISPLAY, 0, result ) ) )
    {
        for( i = 1; i <= found_cnt ; i++ )
        {
            rx = (double)result[(i-1)*3] /10.0;
            ry = (double)result[(i-1)*3+1] /10.0;
            Lib_sprintf( ss, "POINT-%d ( %5.1f, %5.1f ), %04d",
                          i, rx, ry, result[(i-1)*3+2] );
            Lib_chrdisp( 1, i, ss );
        }
    }
    else
        /*エラー処理*/;
}
```


留意事項

○サーチの方向

サーチの方向は、サーチ範囲の左上端から、右下端に向かって行われます。



○サーチの打ち切り（終了条件）

サーチ個数見つかった時点で終了するモードと全面サーチ後、相関値の高い順にサーチ個数分返答する2つのモードがあります。

指定方法は `Lib_gs_ycondition` ライブラリで行います。

○表示オプションがONの場合は文字用フレームバッファに描画されます。

Lib_gs_point_search

機能 詳細サーチ実行ライブラリ

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_point_search( int p_name, int w_xs, int w_ys,
                        int w_xe, int w_ye, int *rslt_adrs );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 指定範囲のグレイメモリをサーチして、パラメータで指定される「サーチ・パタン」が存在する一番相関値が高い座標を求めます。

- ① **p_name** はサーチするパタン名称です。
パタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。
- ② **w_xs** はサーチ・ウインドウの左上端X座標です。
- ③ **w_ys** はサーチ・ウインドウの左上端Y座標です。
- ④ **w_xe** はサーチ・ウインドウの右下端X座標です。
- ⑤ **w_ye** はサーチ・ウインドウの右下端Y座標です。
- ⑥ ***rslt_adrs** はサーチ結果格納バッファアドレスです。
下の形式で位置情報を転送します。

バイト位置	
A →	パタンのX座標位置（単位：0.1 画素）
+ 4	パタンのY座標位置（単位：0.1 画素）
+ 8	パタンの相関係数値（0～1 0 0 0 0）

[注] X・Y座標位置はパタンの左上端に対応する座標ではなく、「センター・マーク」に対応する座標です。

戻り値	処理結果	
	値	意 味
	1	パタンが見つかり正常終了しました。
	0	パタンは見つかりませんでした。
	- 1	パラメータ指定の名称の「サーチ・パタン」は登録されていないので処理できません。
	- 2	パラメータ・エラー（処理範囲が不正）です。
	- 3	ワークメモリが取得できません。
	-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

” ABCD” なる「サーチ・パターン」を左上座標（100，150）右下座標（200，250）の指定「サーチ・ウインドウ」から1個探します。

```
#include "f_search.h"

int test_point_match()
{
    int name;
    int result[3];

    name = 0x44434241; /* ABCD */
    return ( Lib_gs_point_search( name, 100, 150, 200, 250, result ) );
}
```

留意事項

- 本ライブラリはサーチ精度を高めるため画像圧縮処理等を行っていません。
そのためサーチ・ウインドウを大きくとりますと処理時間がかなり遅くなります。
- 処理時間の目安
$$\text{Lib_gs_pcorr} \propto \{ x(\text{サーチウインドXサイズ}-\text{登録パターンXサイズ}) \\ y(\text{サーチウインドYサイズ}-\text{登録パターンYサイズ}) + \alpha \}$$

Lib_gs_gfreeze

機能 1 次的特徴情報作成

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_gfreeze(int *flag*);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 連続サーチ実行(=Lib_gs_xsearch())ライブラリで使用するためのグレイメモリの 1 次的な特徴情報を作成します。

① *flag* は 1 次特徴情報タイプ (サーチモード) です。

値	定 数	意 味
0	NORMAL_PATTERN	サーチ実行(=GS_SEARCH)ライブラリ実行時と同じ、1 次的な特徴情報を作成します。
1	BLACK_LINE_PATTERN	黒い線状パタンのサーチを実施する。
2	WHITE_LINE_PATTERN	白い線状パタンのサーチを実施する。
3	UNSTABLE_PATTERN	標準タイプではサーチ処理結果が不安定(見つからない事がある)な場合にご使用ください。

戻り値

値	意 味
0	正常終了しました。
-999	サーチ・パターン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

Lib_gs_xsearch() と組み合わせて、Lib_gs_search() と同等の処理を実行します。

```
#include "f_search.h"

int exec_search()
{
    int name;
    int found_cnt;
    int result[9];
    int out_inf[8];

    name = 0x44434241; /*ABCD*/

    if ( NORMAL_RETURN == Lib_gs_infpat( name, out_inf ) )
    {
        Lib_gs_gffreeze( out_inf[6] );
        if( 0 != ( found_cnt = Lib_gs_xsearch( SAME_IMAGE,
            NON_DISPLAY, name, 3, NORMAL_MODE, 1, 5500, 7000, result )))
        {
            /*結果表示*/;
        }
        else
            /*エラー処理*/;
    }
    else
        /*エラー処理*/;
}
```

留意事項

○サーチパターン登録時のサーチモードは Lib_gs_infpat にて取得できます。


機能 相関値計算ライブラリ（1点マッチング）

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_pcorr ( int p_mode, int p_name, int p_xadrs,
                  int p_yadrs, int *rslt_adrs );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	高分解能
○	○	○	○	○

解説 「サーチ・パタン」と、グレイメモリの部分画像との相関係数値を求めます。



但し、(Xs, Ys) は「サーチ・パタン」を矩形とした場合の左上端位置。
(Xo, Yo) は「センター・マーク」位置。（サーチ実行結果として返答される位置）
(Ox, Oy) は、それぞれセンターマーク X, Y オフセットとする。

① **p_mode** は相関位置の指定座標モードです。

値	定数	意味
0	BASIC_POS	Xs, Ysを指定座標とします。
1	CENTER_POS	Xo, Yoを指定座標とします。

② **p_name** は相関係数を求めるパタン名称です。
パタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。

③ **p_xadrs** はX座標位置です。

- ・「サーチ・パタン」を矩形とした場合の左上端X座標（Xs）
または、
- ・「センターマーク」のX座標（Xo）

- ④ **p_yadrs** はY座標位置です。
- ・「サーチ・パタン」を矩形とした場合の左上端Y座標 (Ys)
 - または、
 - ・「センターマーク」のY座標 (Yo)
- [注] ③④によってフレームメモリの部分画像を指定しますが、「センターマーク」の場合は単位を0.1画素で指定してください。
- ⑤ ***rslt_adrs** は相関係数値です。結果は0から10000のワード形式にて返送します。

戻り値

処理結果

値	意 味
0	正常終了しました。
-1	パラメータで指定した名称の「サーチ・パタン」は登録されていないので処理できません。
-2	入力パラメータで指定したX・Y座標に該当する部分画像は、メモリ範囲外です。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

“ABCD”なる「サーチ・パタン」と、フレームメモリの部分画像の相関係数値を計算します。
部分画像の位置は、x座標=100、y座標=150を左上端とした矩形領域です。

```
#include "f_search.h"
```

```
int set_pmatch()
{
    int name;
    int rtn_code;
    int corr_val;

    name = 0x44434241; /*ABCD*/
    return ( Lib_gs_pcorr( BASIC_POS, name, 100, 150, &corr_val ));
}
```

留意事項

- グレイメモリ
現在グレイメモリに格納されている8ビット濃淡画像データが処理の対象となります。
- 「サーチ・パタン」の画像データ及び相関係数計算用データ
現在「サーチ・パタン格納領域」に設定されている
 - ・パラメータで指定した「サーチ・パタン」の画像データ
 - ・パラメータで指定した「サーチ・パタン」の相関係数計算用データ
 を使用して相関係数を求めます。

機能 サーチ・エリア指定ライブラリ

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_window(int **dsp_opt**, int **w_xs**, int **w_ys**, int **w_xe**, int **w_ye**);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 サーチを実行する「サーチ・ウィンドウ」を指定するもので、設定内容は1度設定すると再度、本ライブラリを実行するまで保存されます。
本ライブラリにて許容される「サーチ・ウィンドウ」は、矩形に限定されます。
「サーチ・ウィンドウ」は下記の働きをします。

サーチ処理の範囲を限定
サーチ実行(=Lib_gs_search)ライブラリでは「サーチ・ウィンドウ」にて限定される範囲の矩形領域のみが処理対象となります。
(「サーチ・ウィンドウ」の範囲が狭いほど、当然サーチに要する時間は短くなります)

① **dsp_opt** は「サーチ・ウィンドウ」の表示オプションです。

値	定数	意味
0	NON_DISPLAY	白枠を表示しません。
1	ON_DISPLAY	白枠を表示します。

② **w_xs** はサーチ・ウィンドウの左上端X座標です。
範囲は 0～Lib_get_fx_size()－8 の数値で指定します。
[注] “－1”を指定すると以下のパラメータは全てダミーとなります。
これは、現在の設定中の「サーチ・ウィンドウ」範囲は変更せずに、単に、ウィンドウ形状のみ表示したい場合などに用いられます。

③ **w_ys** はサーチ・ウィンドウの左上端Y座標です。
範囲は 0～Lib_get_fy_size()－8 の数値で指定します。

④ **w_xe** はサーチ・ウィンドウの右下端X座標です。
範囲は 7～Lib_get_fx_size()－1 の数値で指定します。

⑤ **w_ye** はサーチ・ウィンドウの右下端Y座標です。
範囲は 7～Lib_get_fy_size()－1 の数値で指定します。

戻り値

処理結果		意味
値		
0		正常終了しました。
－1		指定された座標値が範囲外です。
－2		指定したサーチ範囲の幅または高さが8画素未満です。
－999		サーチ・パターン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

ステージパラメータの設定範囲を参照し、実行する。

```
#include "f_search.h"
#include "f_pinf.h"

void window()
{
    int xs, ys, xe, ye;

    Lib_get_stage_window( &xs, &ys, &xe, &ye );
    Lib_gs_window( ON_DISPLAY, xs, ys, xe, ye );
}
```

留意事項

○サーチするパタンのサイズとの関連

「サーチ・ウィンドウ」の範囲を小さくすると、サーチ実行(=Lib_gs_search)ライブラリの処理速度が向上しますが、サーチするパタンのサイズより「サーチ・ウィンドウ」の範囲が小さい場合は、サーチが不成功になりますのでご注意ください。
また、「サーチ・ウィンドウ」に接するパタンは検出されません。

○サーチ・パタン格納領域

サーチ・パタン格納領域の「サーチ・ウィンドウ」が新たなデータにより更新されます。

- ③ **p_2thresh** は「最終サーチ」で使用する相関係数値のしきい値を1000～9999で指定します。最終的に“見つけた”と判断するしきい値です。
 サーチすべき画像の最悪の状態を考慮して指定します。
 つまり
- ・ノイズ、フォーカスずれによる画像の劣化
 - ・パタンのカケ、大きさの変化、回転により、相関係数値が低くなることを想定して指定してください。（良品・不良品・欠品の検査をする場合は、良品の限度値として使用する事もできます。）

※通常は、「最終サーチの相関係数下限値」>「候補点サーチの相関係数下限値」を、設定しますが、「サーチ・パタン」以外にほとんどパタン（図形）が無い時などは、「候補点サーチの相関係数下限値」のほうを大きく設定することにより、速度を低下させずに安定したサーチを実行する事もできます。

[注] パラメータ値として“－1”を指定すると、そのパラメータ値については、前回指定値をそのまま流用する、と言った意味となります。

戻り値

処理結果

値	意 味
0	正常終了しました。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

グレイ処理パラメータを参照し、実行する。

```
#include "f_search.h"
#include "f_pinf.h"

void condition()
{
    int complex, mid_lower, last_lower;

    complex    = Lib_get_gray_complex( );
    mid_lower  = Lib_get_gray_mid_lower( );
    last_lower = Lib_get_gray_last_lower( );

    Lib_gs_scondition( complex, mid_lower, last_lower );
}
```

留意事項

- パラメータ指定値が範囲外の場合
 範囲外のパラメータ値が指定された場合は、それぞれの最大値または最小値がセットされます。
 - ◎「サーチ・エリアの複雑度」…………… 最大値＝9， 最小値＝1
 - ◎「候補点サーチの相関係数下限値」……… 最大値＝9 9 9 9， 最小値＝1 0 0 0
 - ◎「最終サーチの相関係数下限値」…………… 最大値＝9 9 9 9， 最小値＝1 0 0 0
- サーチ・パタン格納領域
 サーチ・パタン格納領域が指定したパラメータ値で更新されます。
 （“－1”が指定された項目以外）
- 精度について
 分解能を下げる事により、処理速度を速くする事を実現しています。
 “通常精度”が最も速く、“高精度”、“超高精度”となるに従って遅くなります。

機能 サーチ条件設定ライブラリⅡ

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_xcondition ( int edge_detect, int x_step,
                        int y_step, int line_width, int point_width );
```


9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 サーチ実行時に関する、下記の条件を設定するものです。

- ・ ウィンドウに接するパタンの抽出有無
- ・ 複数のパタン検出時の抽出条件（検出位置によるソーティング）

なお、本ライブラリで設定した処理条件は「サーチ・パタン格納領域」に保存されます。
また、サーチ・パタン定義(Lib_gs_defadrs)ライブラリ実行時（但し、初期化モードの場合）、システム既定値が設定されます。


- ① **edge_detect** はウィンドウ接触パタン検出有無オプションです。
 ゼロ …………… サーチ・ウィンドウに接するパタンを除去します。（システム既定値）
 ノンゼロ …… サーチ・ウィンドウに接するパタンを抽出します。
 [注] チェックされるのは、パタンの座標位置で、センターマークの座標位置ではありません。



- a , c …………… ウィンドウに接しないパタン。
b …………… ウィンドウに接するパタン。

- ② **x_step** は隣接パタンのX方向画素数（0～512）
複数個のパタンを検出した場合、その座標位置が本パラメータ以内の場合は相関値の大きな方のパタンを採用します。
 [注] ゼロを指定すると、サーチするパタンサイズの1／2の値が自動的に使用されます。（システム既定値です。）

③ **y_step** は隣接パタンのY方向画素数（0～480）です。



XDIFF < 隣接パタンのX方向画素数 かつ
YDIFF < 隣接パタンのY方向画素数
の場合はサーチ結果は1個。
その他の場合はサーチ結果は2個となります。

④ **line_width** はラインサーチの幅です。（ダミー）

⑤ **point_width** はポイントサーチの幅です。（ダミー）

戻り値

処理結果		
値	意	味
0	正常終了しました。	
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。	

例

ウィンドウに接するパタンを抽出します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_pinf.h"
#define DUMMY 0

void xcondition()
{
    Lib_gs_xcondition( 0xff, DUMMY, DUMMY, DUMMY, DUMMY );
}
```

留意事項

- システム既定値
サーチ・パタン定義(Lib_gs_defadrs)ライブラリ実行時（但し、初期化モードの場合）、
 - ・ウィンドウ接触パタン検出有無…………… 接するパタンを除去する。
 - ・隣接パタンX方向画素数…………… サーチするパタンサイズの1／2
 - ・隣接パタンY方向画素数…………… サーチするパタンサイズの1／2のシステム既定値が設定されます。
- Lib_gs_window をあらかじめ実行してください。

機能 サーチ条件設定ライブラリⅢ

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_ycondition (int p0, int p1, int p2, int p3, int p4);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 サーチ実行時に関する、下記の条件を設定するものです。
・サーチ終了方式

なお、本ライブラリで設定した処理条件は「サーチ・パタン格納領域」に保存されます。
また、サーチ・パタン定義 (Lib_gs_defadrs) ライブラリ実行時 (但し、初期化モードの場合)、システム既定値が設定されます。

① p0 は、ダミーデータです。(必ず0を指定してください。)

② p1 は、サーチ終了方式です。

値	定数	意味
1	ありません	サーチ個数が指定した個数に達した時点でサーチを打ち切り、相関値の高い順に返答します。
上記以外	ありません	全面サーチ後、相関値の高い順に返答します。

③ p2 は、サーチ結果出力方式です。

値	定数	意味
0	ありません	サーチ結果(X,Y座標)を10倍値で出力します。
1 0 0	ありません	サーチ結果(X,Y座標)を100倍値で出力します。

④ p3 は、ダミーデータです。(必ず0を指定してください。)

⑤ p4 は、ダミーデータです。(必ず0を指定してください。)

戻り値

値	意味
0	正常終了しました。
-999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

旧バージョンとの互換を維持

```
#include "f_search.h"
#include "f_gui.h"
#define PTN_NAME      0x44434241
#define PTN_NO        1
#define GSNMB         10
#define DUMMY         0
#define OLD_VERSION   1

static int rslt_buf[GSNMB][3];

void main()
{
    static char string[30];
    int i, rtn_code;
    int x, y, a, amax;

    Lib_init_cursor();
    Lib_gs_open_data_file( INITIAL_PTN_AREA );
    Lib_gs_ycondition ( DUMMY, OLD_VERSION, DUMMY, DUMMY, DUMMY );
    Lib_gs_defpat( PTN_NAME );

    if( CURSOR_EXECUTE == Lib_display_keyinput( 10, 450, "サーチ実行" ))
    {
        if( 0 < (rtn_code = Lib_gs_search( ON_DISPLAY, PTN_NAME,
                                          PTN_NO, NORMAL_MODE, -1, -1, -1, (int *)rslt_buf )) )
        {
            for (i = 0, amax = 0; i < rtn_code; i++)
                /* 相関値の一番高いパタンを抽出 */
                {
                    a = rslt_buf[i][2];
                    if (amax < a)
                    {
                        amax = a;
                        x = rslt_buf[i][0];
                        y = rslt_buf[i][1];
                    }
                }
            Lib_printf( string, "X位置:%4d", x );
            Lib_chrdisp( 2, 5, string );
            Lib_printf( string, "Y位置:%4d", y );
            Lib_chrdisp( 2, 6, string );
            Lib_printf( string, "相関値:%4d", amax );
            Lib_chrdisp( 2, 7, string );
        }
        Lib_gs_save_data_file( );
        Lib_gs_close_data_file( );
    }
}
```

留意事項

○システム既定値

- ・サーチ終了方式…………… 全面サーチ後、相関値の高い順に返答します。
- ・サーチ結果出力方式…………… サーチ結果(X,Y座標)を10倍値で出力します。

○サーチ結果を100倍値にした場合、±0.05画素程度の精度が得られます。

Lib_gs_smode

機能 特殊サーチ制御

形式

```
#include "f_search.h"
void Lib_gs_smode( int  mode );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 サーチ・パターンが細い線状であるとか、サーチ処理結果が不安定（相関値が一定せず見つからない事がある）な場合に、本ライブラリを実施後、パターンを再登録します。

① **mode** は、特殊サーチモードです。

値	定 数	意 味
0	NORMAL_PATTERN	通常のパタンの登録・サーチを実施する。
1	BLACK_LINE_PATTERN	黒い線状パタンのサーチを実施する。
2	WHITE_LINE_PATTERN	白い線状パタンのサーチを実施する。
3	UNSTABLE_PATTERN	通常では、サーチ処理結果が不安定なパタンの登録

戻り値 なし

例

黒い線状のものを登録後、サーチします。

```
#include "f_search.h"
#include "f_gui.h"
#define PTN_NAME      0x44434241
#define PTN_NO        1

void main()
{
    static int rslt[2][3];
    static char string[30];

    Lib_init_cursor();
    Lib_gs_open_data_file( CONTINUE_PTN_AREA );
    Lib_gs_smode( BLACK_LINE_PATTERN );
    Lib_gs_defpat( PTN_NAME );

    if( CURSOR_EXECUTE == Lib_display_keyinput( 10, 450, "サーチ実行" ))
    {
        if( 0 < Lib_gs_search( ON_DISPLAY, PTN_NAME, PTN_NO,
                               NORMAL_MODE, -1, -1, -1, (int *)rslt ))
        {
            Lib_printf( string, "X位置:%4d", rslt[0][0] );
            Lib_chrdisp( 2, 5, string );
            Lib_printf( string, "Y位置:%4d", rslt[0][1] );
            Lib_chrdisp( 2, 6, string );
            Lib_printf( string, "相関値:%4d", rslt[0][2] );
            Lib_chrdisp( 2, 7, string );
        }
    }
    Lib_gs_save_data_file( );
    Lib_gs_close_data_file( );
}
```

留意事項

○サーチ実行時は、サーチパタンの登録時点で記憶したサーチモードで自動的にサーチされますので、サーチ実行ライブラリ (Lib_gs_search等) の直前で、当ライブラリをあらためてコールする必要はありません。

Lib_gs_infpat

機能

サーチ・パタン情報GETライブラリ

形式

```
#include "f_search.h"
```

```
int Lib_gs_infpat( int p_name, int out_inf[8] );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

登録済み「サーチ・パタン」の画像サイズ、センター・マーク X/Y オフセット位置を、
取り出します。

- ① **p_name** は情報を取り出すボタン名称です。
ボタン名称は Lib gs defpat, Lib gs usepat ライブラリで登録したものを使用します。

- ② **out_inf[8]** はパタン情報格納アドレス（ポインタ）です。
- | | |
|------------|-------------------------------------|
| out_inf[0] | パタン横サイズ |
| out_inf[1] | パタン縦サイズ |
| out_inf[2] | センターマーク x オフセット値（単位：0. 1 画素） |
| out_inf[3] | センターマーク y オフセット値（単位：0. 1 画素） |
| out_inf[4] | 登録時の左上端 X 座標 |
| out_inf[5] | 登録時の左上端 Y 座標 |
| out_inf[6] | 登録時のサーチモード
(0：高速／1：黒線／2：白線／3：通常) |
| out_inf[7] | Reserved = 0 |
- ◎オフセット値は、登録時の左上端 X、Y 座標からのオフセット

戻り値

處理結果

値	意 味
0	正常終了しました。
-1	パラメータで指定した名称の「サーチ・ボタン」は登録されていないので処理ができません。
-999	サーチ・ボタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

登録パタンの縦横サイズを参照し、表示します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdio.h"

void inf()
{
    char s[30];
    int out_inf[8],name;

    name = Lib_get_gray_ptn_name( );
    Lib_gs_infpat( name, out_inf );
    Lib_sprintf( s, "XSIZE:%d", out_inf[0] );
    Lib_chrdisp( 1, 1, s );
    Lib_sprintf( s, "YSIZE:%d", out_inf[1] );
    Lib_chrdisp( 1, 2, s );
}
```

留意事項

ありません。

機能 パタン個別表示ライブラリ

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_ldsppat( int p_name, int c_mode, int c_zoom,
                    int c_sx, int c_sy, int c_xofset, int c_yofset );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 登録済み「サーチ・パタン」の画像データを、原寸及び2倍、4倍または8倍に拡大してモニタTVに表示します。（同時にセンター・マークも線画表示されます）

- ① **p_name** はモニタTV表示をするパタン名称です。
パタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。
- ② **c_mode** は処理モードです。
ゼロ……………濃淡画像メモリ、文字フレームバッファ共にクリアーしてから③～⑥のパラメータに従って「サーチ・パタン」画像及びセンター・マークを表示します。
ノンゼロ……………③～⑦のパラメータについて1回前の本ライブラリ引用時の値とチェックして、必要に応じて濃淡画像メモリ、文字フレームバッファの再表示を行います。
- ③ **c_zoom** はサーチ・パタンを表示するときの倍率です。
1, 2, 4, 8, 16 または 32 の数値で指定します。
- ④ **c_sx** はサーチ・パタン表示X座標
- ⑤ **c_sy** はサーチ・パタン表示Y座標
「サーチ・パタン」の左上端を、モニタTV座標系のどこに表示するか指定します。
[注] モニタTVへの表示位置は本指定値に上記の拡大率を乗じた位置となります。
(実際に表示されるモニタTV座標位置は c_sx*c_zoom, c_sy*c_zoom となります)
- ⑥ **c_xofset** はセンター・マークXオフセット
- ⑦ **c_yofset** はセンター・マークYオフセット
センター・マーク位置を、「サーチ・パタン」の左上端からのオフセットで指定します。
(単位は0. 1画素で、拡大率とは無関係に-9999～+9999の数値で指定)

戻り値

処理結果

値	意 味
0	正常終了しました。
-1	パラメータで指定した名称の「サーチ・ボタン」は登録されていないので処理ができません。
-2	パラメータ・エラー（拡大率が範囲外）です。
-5	パラメータ・エラー（センター・マーク X・Y オフセットが範囲外）です。
-999	サーチ・ボタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例

登録ボタンを表示し、位置を調整します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_pinf.h"

void adjmark()
{
    int  out_inf[8], name, status;
    int  n_zoom, x_offset, y_offset, x_pos, y_pos, mode;

    name = Lib_get_gray_ptn_name( );
    if( NORMAL_RETURN == Lib_gs_infpat( name, out_inf ))
    {
        x_offset = out_inf[2];
        y_offset = out_inf[3];
        n_zoom = 1;  x_pos = 100; y_pos = 150; mode = 0;
        for( status = ON; OFF != status ; )
        {
            Lib_gs_ldsppat( name, mode, n_zoom, x_pos,
                           y_pos, x_offset, y_offset );

            mode = 0xff;
            /*必要に応じて各パラメータを更新*/
        }
    }
}
```

留意事項

- マスク部分の表示
マスクの設定されている部分の画像データは、「黒」（＝濃度値0）で表示されます。
- システム・パラメータ処理ウィンドウ
C S C 9 0 X シリーズのシステムパラメータである処理ウィンドウは (0, 0) ～ (511, 479) に設定されます。
- 画像メモリ
「サーチ・ボタン」の画像イメージデータが濃淡画像メモリに転送後表示されます。
「サーチ・ボタン」の外枠は、濃淡画像メモリに描画されます。
センター・マーク・オフセット位置は、文字フレームバッファに表示されます。
- サーチ・ボタン格納領域
既に、登録済みの「サーチ・ボタン」の画像イメージデータが表示の対象となります。

機能 センター・マーク更新ライブラリ

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_upmark(int p_name, int p_xofset, int p_yofset);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 既に登録されている「サーチ・パタン」の、センター・マーク・X／Yオフセット値をライブラリ引用時のパラメータ値で直接更新します。

- ① p_name はセンター・マーク X／Y オフセットを更新するパタン名称です。
パタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepat ライブラリで登録したものを使用します。
- ② p_xofset はセンター・マーク X オフセットです。
サーチ実行時に返答される“X座標”は、「サーチ・パタン」の左上端に、ここで指定したオフセットを加算した座標位置となります。
指定可能な範囲は－9 9 9 9 ～＋9 9 9 9 です。（単位：0．1 画素）
- ③ p_yofset はセンター・マーク Y オフセットです。
サーチ実行時に返答される“Y座標”は、「サーチ・パタン」の左上端に、ここで指定したこのオフセットを加算した座標位置となります。
指定可能な範囲は－9 9 9 9 ～＋9 9 9 9 です。（単位：0．1 画素）

戻り値	処理結果		
	値	意	味
	0	正常終了しました。	
	－1	パラメータで指定した名称の「サーチ・パタン」は登録されていないので処理ができません。	
	－5	パラメータ・エラー（センター・マーク X・Y オフセットが範囲外）です。	
	－999	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。	

例

登録パターンを登録後、センター・マーク・オフセット位置を更新します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_pinf.h"
#define XOFFSET 1255
#define YOFFSET 2349

void adjmark()
{
    int name;

    name = Lib_get_gray_ptn_name( );
    if( NORMAL_RETURN == Lib_gs_defpat( name ))
    {
        Lib_gs_upmark( name, XOFFSET, YOFFSET );
    }
}
```

留意事項

○サーチ・パターン格納領域

前述のサーチ・パターン定義エリア指定 (Lib_gs_defadrs) ライブラリで指定された、「サーチ・パターン格納領域」に画像の相関計算に必要なデータが登録されます。

Lib_gs_ulparam

機能 サーチパターン表示ユーザ制御

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_ulparam ( int uc_p1, int uc_p2, int uc_p3, int uc_p4, int uc_p5 );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 サーチ・パターン表示ライブラリを実行時、モニタTV表示を見やすくするために背景色（グレイレベル）を変更するものです。

- ① **uc_p1** は個別表示クリアオプションです。
登録サーチ・パターン個別表示（Lib_gs_ldsppat）ライブラリ実行時、背景（フレームメモリ）を、クリアするかどうかを指定します。
 ノンゼロ……………背景のクリアを実施します。（システム既定値）
 ゼロ……………背景のクリアを実施しません。

Lib_gs_ldsppat ライブラリを使用して、複数のパターンを同時に表示する場合に指定します。但し、ユーザプログラムで事前にフレームメモリのフリーズ・クリアを実施しなければなりません。

- ② **uc_p2** はパターン表示背景色（ワード）です。
サーチ・パターンがモニタTVに表示される
- ・登録サーチ・パターン表示（Lib_gs_dsppat）ライブラリ
 - ・登録サーチ・パターン個別表示（Lib_gs_ldsppat）ライブラリ
 - ・マスク設定（Lib_gs_defmask）ライブラリ
 - ・センター・マーク・オフセット位置調整（Lib_gs_adjmark）ライブラリ
- 上記4個のライブラリ実行時の、背景色（グレイレベル）を、0 0 0（黒）～2 5 5（白）の数値で指定します。
なお、背景色のシステム既定値は下記のようになっています。
- ・Lib_gs_dsppat, Lib_gs_defmask…………… 1 2 8
 - ・Lib_gs_ldsppat, Lib_gs_adjmark…………… 0 0 0

- ③ **uc_p3** はダミーパラメータです。ゼロを指定してください。
- ④ **uc_p4** はダミーパラメータです。ゼロを指定してください。
- ⑤ **uc_p5** はダミーパラメータです。ゼロを指定してください。

戻り値

処理結果		
値	意	味
0	正常終了しました。	
-999	サーチ・パターン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。	

例

背景色を中間色にし、登録ボタンを表示します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_pinf.h"
#define MID_COLOR 128
#define DUMMY 0

void adjmark()
{
    int out_inf[8], name, status;
    int n_zoom, x_offset, y_offset, x_pos, y_pos, mode;

    name = Lib_get_gray_ptn_name( );
    if( NORMAL_RETURN == Lib_gs_inpat( name, out_inf ))
    {
        x_offset = out_inf[2];
        y_offset = out_inf[3];
        n_zoom = 1; x_pos = 100; y_pos = 150; mode = 0;
        Lib_gs_ulparam( 0, MID_COLOR, DUMMY, DUMMY, DUMMY );
        for( status = ON; OFF != status ; )
        {
            Lib_gs_ldsppat( name, mode, n_zoom, x_pos,
                           y_pos, x_offset, y_offset );

            mode = 0xff;
            /*必要に応じて各パラメータ更新*/
        }
    }
}
```

留意事項

○システム既定値

- サーチ・パタン定義(Lib_gs_defadrs) ライブラリ実行時(初期化モードにかかわらず)、
 - ・個別表示クリアオプション
 - ・パタン表示背景色

にはシステム既定値が設定されます。

機能 拡張画像時用ユーザ指定サーチ・パターン登録

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_exdefpat(int **name**, int **xoffset**, int **yoffset**, int **x_scale**, int **y_scale**);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 メモリ上の画像データをサーチの対象となる「サーチ・パターン」に登録します。
登録時のマウス操作は Lib_gs_defpat の項を参照してください。

- ① **name** はパターン名称です。
- ② **x_offset** はX方向オフセットです。
- ③ **y_offset** はY方向オフセットです。
- ④ **x_scale** はX方向縮尺です。
- ⑤ **y_scale** はY方向縮尺です。

戻り値

処理結果		
値	定数	意味
0	ありません	正常終了しました。
- 1	ありません	既に 2 0 0 個登録済みです。
- 2	ありません	格納領域不足のため登録できません。
1	ありません	キー操作のキャンセルにより処理を取り消しました。
-9999	ありません	Lib_gs_defadrsを未実行です。

例 縮小画像を対象にパターンを登録します。

```
#include "f_search.h"

int entry()
{
    int scale;

    scale = Lib_get_frame_ratio();

    return(Lib_gs_exdefpat ( Lib_get_gray_ptn_name(), 0, 0, Scale, Scale ));
}
```

留意事項

○切り出し画像の場合は

X始点オフセットに切り出しウインドウX始点を

Y始点オフセットに切り出しウインドウY始点を入れ、X方向縮尺・Y方向縮尺は共に1にしてください。

○縮小画像の場合は

X始点オフセットに0

Y始点オフセットに0入れ、X方向縮尺・Y方向縮尺は共に `Lib_get_frame_ratio` の戻り値を入れてください。

機能 拡張画像時用サーチ結果表示

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_disp_result(int name, int xoffset, int yoffset, int x_scale,
int y_scale, int number, int *result, int guif);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

m×nの拡張画像メモリ時のグレイサーチ結果を表示します。

- ① name はパタン名称です。
- ② x_offset はX方向オフセットです。
- ③ y_offset はY方向オフセットです。
- ④ x_scale はX方向縮尺です。
- ⑤ y_scale はY方向縮尺です。
- ⑥ number はサーチした個数です。
- ⑦ *result はサーチ結果格納ポインタです。
- ⑧ guif はパッド表示フラグです。

値	定数	意味
0	OFF	サーチ座標位置を表示し、戻ります。
1	ON	サーチ座標位置を表示し、システムのサーチ試行と同様なパッドを表示します。

戻り値 処理結果

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

サーチを実行し、結果を表示します。

```
#include "f_search.h"

#define MAX_NO_GRAY_SEARCH 50
static int Rslt_Buf[ (MAX_NO_GRAY_SEARCH * 3) ];

void search()
{
    int number;
    int scale;

    scale = Lib_get_frame_ratio();
    number = Lib_gs_xsearch ( DISAGREE_PTN, NON_DISPLAY,
                             Lib_get_gray_ptn_name(),
                             Lib_get_gray_search_no(),
                             Lib_get_gray_search_mode(),
                             Lib_get_gray_complex(),
                             Lib_get_gray_mid_lower(),
                             Lib_get_gray_last_lower(),
                             Rslt_Buf );

    if ( 0 < number )
    {
        Lib_gs_disp_result( Lib_get_gray_ptn_name(),
                           0, 0, scale, scale, number, Rslt_Buf, ON );
    }
}
```

留意事項

- この関数をコールする前に Lib_gs_search の計測が成功していなくてはなりません。
- Lib_gs_search の結果表示フラグは必ず、OFF にしてください。
- パッド表示フラグをONにした場合は Lib_init_cursor を実行前にコールする必要があります。
- 切り出し画像の場合は
X始点オフセットに切り出しウインドウX始点を
Y始点オフセットに切り出しウインドウY始点を入れ、X方向縮尺・Y方向縮尺は共に1にしてください。
- 縮小画像の場合は
X始点オフセットに0
Y始点オフセットに0入れ、X方向縮尺・Y方向縮尺は共に Lib_get_frame_ratio の戻り値を入れてください。

Lib_gs_ptn_compare

機能 パタンの比較

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_ptn_compare( int  mem_no, int  name, int  xpos,
                        int  ypos, int  permit, int  mode );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 グレイサーチの登録画像パタンと、指定メモリの指定位置の画像パタンを指定許容濃度差内かを判定します。
登録してあるサーチ画像は6ビットに圧縮されているので、8ビットに戻して比較を行います。
比較画像パタンは線形変換後、登録画像と比較しているので、画像の明暗に影響を受け難いですが、位置のズレは、エッジに影響を受けます。

- ① **mem_no** は、比較画像パタンのメモリ番号です。（0～ ）
- ② **name** は、パタン名称です。
パタン名称は Lib_gs_defpat, Lib_gs_usepatライブラリで登録したものを使用します。
- ③ **xpos** は、比較画像のX始点（左上）です。
- ④ **ypos** は、比較画像のY始点（左上）です。
- ⑤ **permit** は、登録画像と比較画像の濃度許容差です。
- ⑥ **mode** は、欠陥部分の表示オプションです。

値	定数	意味
0	O F F	表示しません。
1	O N	表示します。

戻り値

値	定数	意味
－9 9 9	ERROR_RETURN	異常終了しました。
0～	ありません	許容範囲外のドット数です。

例

サーチ後、パターンを比較します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_gui.h"
static int      *y_wbase;      /* ワード型ベースアドレス */
#define Y_PTNAME      *(y_wbase) /* +0 パターン名称 */
#define Y_P_XOFSET      *(y_wbase + 3) /* +12 センター・マークXオフセット*/
#define Y_P_YOFSET      *(y_wbase + 4) /* +16 センター・マークYオフセット*/
#define MAX_NO_GRAY_SEARCH 50

static int      Rslt_Buf[MAX_NO_GRAY_SEARCH][3];

void sample_execute( )
{
    int rtn_code;
    int x, y;
    int max_val;
    char buff[30];
    int count, mem_no;

    Lib_init_cursor();
    mem_no = Lib_get_gray_memory();

    y_wbase = (int *)Lib_gs_ptn_get( Lib_get_gray_ptn_name( ) );
                                     /*登録画像ノアドレス*/
    rtn_code = Lib_gs_psearch ( ON_DISPLAY, Lib_get_gsearch_no( ),
                                (int *) Rslt_Buf);

    if( 0 >= rtn_code )
    {
        Lib_sprintf( buff, "%s%d", "リターン・コード:", rtn_code );
        Lib_display_message(100, 200, "エラー", buff );
    }
    else
    {
        x = (Rslt_Buf[0][0] / 10) - (Y_P_XOFSET / 10);
        y = (Rslt_Buf[0][1] / 10) - (Y_P_YOFSET / 10);
        count = Lib_gs_ptn_compare( mem_no, name, x, y, 50, 1 );
        Lib_sprintf( buff, "%s:%4d", "欠陥ポイント", count);
        Lib_display_comment( 380, 1, buff );
    }
}
```

留意事項

○表示オプションの表示をONにした場合、処理時間が掛かります。

機能 システム共通データのオープン

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_open_data_file(int mode);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	

解説 システム用グレイサーチ・パターンデータ・ファイルをディスクから検索し、そのファイルが存在する場合はファイルからメインメモリにロードします。
存在しない場合はメインメモリにファイルを確保するだけです。
そのときの確保容量はシステムパラメータのグレイサーチ・パターンデータ・ファイル容量となります。
ファイルが正常に確保された場合、Lib_gs_defadrs（定義エリア指定）を実行します。
従って Lib_gs_defadrs は改めて実行する必要はありません。

① mode は初期化モードです。

値	定数	意味
0	INITIAL_PTN_AREA	格納エリアを初期化します。
1	CONTINUE_PTN_AREA	格納エリアを継続して使用します。

戻り値 処理結果

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例 システム共通グレイサーチ・パターンデータ・ファイルを継続オープンします。

```
#include "f_search.h"

void gs_start()
{
    Lib_gs_open_data_file( CONTINUE_PTN_AREA );

    Lib_gs_window ( 0xff, -1, 0, 0, 0 );
}
```

留意事項 ありません。

Lib_gs_save_data_file

機 能 システム共通データのセーブ

形 式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_save_data_file( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	

解 説 システム用グレイサーチ・パタンデータ・ファイルをセーブします。
グレイサーチの処理は継続して行います。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例 システム共通グレイサーチ・パタンデータ・ファイルをセーブします。

```
#include "f_search.h"

void gs_end()
{
    Lib_gs_save_data_file();
}
```

留意事項 ありません。

Lib_gs_close_data_file

機 能 システム共通データのクローズ

形 式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_close_data_file( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	

解 説 システム用グレイサーチ・パタンデータ・ファイルをクローズします。
クローズするという事はメインメモリファイルを削除する事です。
システム共通グレイサーチ・パタンデータ・ファイルを保存する場合は、必ず前項の
Lib_gs_save_data_file を実行してください。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例 システム共通グレイサーチ・パタンデータ・ファイルをクローズします。

```
#include "f_search.h"

void gs_end()
{
    Lib_gs_close_data_file( );
}
```

留意事項 ありません。

Lib_gs_get_data_file_adrs

機 能 システム共通データのアドレス参照

形 式

```
#include "f_search.h"
char *Lib_gs_get_data_file_adrs( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	

解 説 システム共通グレイサーチ・パタンデータ・ファイルのアドレスを参照します。

戻り値 システム共通グレイサーチ・パタンデータ・ファイルのポインタを返します。

例 登録済みサーチ・パタン個数を参照します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_gui.h"

static int      *base;          /*ワート型ベースアドレス */
#define PTN_NO   *(base + 1)    /*+4 登録済みサーチ・パタン個数 */

int get_ptn_no()
{
    base = (int *)Lib_gs_get_data_file_adrs( );
    return( PTN_NO );
}
```

留意事項 ありません。

機能 ユーザ指定サーチ・パタン（センターマーク自動更新）四角形登録用

形式 #include "f_search.h"
int Lib_gs_usepat_square(int p_name, int p_sx, int p_sy,
int p_ex, int p_ey, int margin);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 パラメータで指定された四角形（正方形及び長方形）形状の、中心位置をセンターマークとして自動的に算出して「サーチ・パタン」に登録します。

- ① p_name はパタン名称です。名称は4文字の null 以外を付けてください。
（登録するサーチ・パタンに付与する名前）
[注]ここで設定した名称で、サーチ実行（=Lib_gs_search）ライブラリでサーチするパタンを指定します。
- ② p_sx は「サーチ・パタン」に登録する画像の左上端X座標です。
範囲は20～480の数値で指定します。ただし、XS≤492－W
- ③ p_sy は「サーチ・パタン」に登録する画像の左上端Y座標です。
範囲は20～396の数値で指定します。ただし、XY≤460－H
- ④ p_ex は「サーチ・パタン」に登録する画像の右下端X座標です。
- ⑤ p_ey は「サーチ・パタン」に登録する画像の右下端y座標です。
- ⑥ margin は登録ワークサイズからマージンの比率分のパタン登録を行います。
指定範囲1～100（%）の数値で指定します。

戻り値 処理結果

値	定数	意味
0	ありません。	登録が正常終了しました。
－1	ありません。	パラメータエラー。
－2	ありません。	ワークメモリが取得できません。

例

ボタン座標 始点 (100, 100) 終点 (300, 300) マージン 30 (%) の” A B C D ” からなる名称の「サーチ・パターン」を登録します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_image.h"
#include "f_video.h"
#include "f_gui.h"

int set_pnt()
{
    int name;

    name = 0x44434241; /*ABCD*/

    Lib_freeze( TRANSMIT );

    Lib_gs_usepat_square( name, 100, 100, 300, 300, 30 );

    Lib_display_keyinput( 10, 10, "wait" );
    Lib_memory_clear( LINE_PLANE );

    Lib_freerun();
}
```

留意事項

○ Lib_gs_usepat, Lib_gs_fremask を参照

○確認用に抽出された四角形の外周エッジ、及び算出されたセンターマーク位置が線画用フレーム・バッファに表示されます。

○実際に登録されるパタンのサイズは上下左右を縦横サイズのマージン分広げたサイズとなります。

$$\text{登録縦サイズ} = (p_{ey} - p_{sy}) * (1 + \text{margin} / 100 * 2)$$

○センターマークの算出は、パラメータで指定された短形の周内部で抽出したエッジにより、パターン外周部の近似直線を求めることにより行われます。

Lib_gs_usepat_circle

機 能 ユーザ指定サーチ・パターン（マスク自動設定&センターマーク自動更新）円形登録用

形 式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_usepat_circle( int p_name, int x_center, int y_center, int radius );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	

解 説

パラメータで指定された円形パターンを「サーチ・パターン」に登録します。
センターマークは円形パターンの外周エッジを抽出し、最小自乗法円近似により求めた中心位置が登録されます。

- ① *p_name* はパターン名称です。名称は4文字の null 以外を付けてください。
（登録するサーチ・パターンに付与する名前）
[注]ここで設定した名称で、サーチ実行（=Lib_gs_search）ライブラリでサーチするパターンを指定します。
- ② *x_center* は「サーチ・パターン」に登録する画像の中心X座標です。
- ③ *y_center* は「サーチ・パターン」に登録する画像の中心Y座標です。
- ④ *radius* は「サーチ・パターン」に登録する画像の半径サイズです。

戻り値

処理結果		
値	定 数	意 味
0	ありません。	登録が正常終了しました。
-1	ありません。	パターン名登録エラー。
-2	ありません。	ワークメモリが取得できません。
-3	ありません。	センターマークの検出に失敗しました。 （エッジがとれる画像にしてください）

例

パターン座標 中心(100,100) 半径60 (画素)の”ABCD” からの名称の「サーチ・パターン」を登録します。

```
#include "f_search.h"
#include "f_image.h"
#include "f_video.h"
#include "f_gui.h"

int set_pnt()
{
    int name;

    name = 0x44434241; /*ABCD*/

    Lib_freeze( TRANSMIT );

    Lib_gs_usepat_circle( name, 100, 100, 60 );

    Lib_display_keyinput( 10, 10, "wait" );
    Lib_memory_clear( LINE_PLANE );
    Lib_freerun();
}
```

留意事項

- Lib_gs_usepat, Lib_gs_fremask を参照してください。
- 確認用に抽出された円形の外周エッジ、及び算出されたセンターマーク位置が線画用フレーム・バッファに表示されます。
- パラメータで指定される円と、実際の円形パターンは5画素程度以上の余裕を持たせてください。(パラメータの円形領域の内部に実際のパターンが入るようにしてください。)
- 実際に登録されるパタンのサイズは、パラメータで指定される円に外接する短形となり、余分な部分は自動的にマスクされて登録します。

機能 グレイサーチライブラリのオープン

形式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_open( int max_fxsize, int max_fysize, int max_objnum, int dummy );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
				○	

解説 グレイサーチ実行時に使用する圧縮画像バッファ、結果格納バッファを確保します。
サーチ実行時にエラーコード -1004 が返ってきた場合、またはサーチ個数の上限を増や
したい場合は、本ライブラリで結果格納バッファを増やしてください。
また、現在のキャプチャサイズより大きな画像メモリをサーチ対象とする場合は、圧縮画
像バッファも大きくする必要があります。
特に上記のような理由に当てはまらない場合には、本関数をコールする必要はありません。

- ① **max_fxsize** は圧縮画像バッファの横方向画素数の最大値です。
- ② **max_fysize** は圧縮画像バッファの縦方向画素数の最大値です。
- ③ **max_objnum** は結果格納バッファに格納する候補点数の最大値です。(デフォルト400)
- ④ **dummy** はダミーです。必ず-1を指定してください。

戻り値

処理結果		
値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例 プログラム起動時に結果格納バッファを1000にします。

```
#include "f_search.h"

int main( void )
{

    Lib_gs_open( Lib_get_fx_size(), Lib_get_fy_size(), 1000, -1 );
    /***** 何らかの処理 *****/

}
```

留意事項 ○圧縮画像バッファの縦、横方向画素数の最大値は、サーチ対象となる画像メモリの縦、横サイズの最大値を指定してください。

Lib_gs_get_ptnname

機 能 登録順によるパタン名の取得

形 式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_get_ptnname( int index, int *ptn_name );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
				○	

解 説 登録済みグレイサーチパタンの中から、index+1番目に登録されたパタンの名称を取得します。

- ① **index** はパタン名を取得するパタンの登録順です。(0 から始まります)
- ② ***ptn_name** はパタン名を格納するバッファへのポインタです。

戻り値

処理結果	
値	意 味
0	正常終了しました。
- 1	指定されたパタンは登録されていません。
- 9 9 9	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。

例 パタン個数を取得し、最後に登録したパタンの名称を取得します。

```
#include "f_search.h"

int func( void )
{
    int    ptn_name;

    Lib_gs_get_ptnname( Lib_gs_get_ptnnum()-1, &ptn_name );

    return( ptn_name );
}
```

留意事項 ありません。

Lib_gs_get_ptnnum

機 能 パタン個数の取得

形 式 `#include "f_search.h"`
`int Lib_gs_get_ptnnum(void);`

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
				○	

解 説 登録済みグレイサーチパタンの個数を取得します。

戻り値		処理結果
値	意	味
0 以上	パタン個数です。	
- 9 9 9	サーチ・パタン定義エリア指定(=Lib_gs_defadrs)ライブラリが実行されていません。	

例 登録順によるパタン名の取得 (Lib_gs_get_ptnname) を参照してください。

留意事項 ありません。

Lib_gs_get_ptnfile_size

機 能 パタン定義エリアサイズ取得

形 式

```
#include "f_search.h"
int Lib_gs_get_ptnfile_size( char *p_adrs );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
				○	

解 説 登録済みグレイサーチパタンの定義エリアサイズを取得します。

戻り値 処理結果

値	意 味
0 以上	パタン定義エリアサイズ
-1	エラー (Lib_gs_defadrs 未実行もしくはポインタが不正)

例

```
#include "f_search.h"

int get_ptnfile_size( char *p_adrs )
{
    return Lib_gs_get_ptnfile_size( p_adrs );
}
```

留意事項 ありません。

3．S回転サーチライブラリ

本ライブラリは、あらかじめ登録しておいたサーチパタンの位置を探し出す（以降「サーチ」として記述）もので、サーチパタンのスケール変化／回転にも対応しています。

なお、サーチパタンの形状は、線分で構成されたものに限定されます。


本ライブラリの特長として次が挙げられます：

- 回転しているパタンを高速にサーチします。
さらにスケールが変化する場合でもサーチ時間にほとんど変動はありません。
- 精サーチ実行によって高精度のサーチが実現できます。
- パタン形状から自動的に特徴量を抽出しますので、面倒なパラメータの設定はありません(サーチに必要な条件設定のみです)。
- 1枚の画像から異種・複数個数のパタンをサーチさせる場合でも処理時間にほとんど変動はありません(ただし、粗サーチのみ実行の場合)。

<<<注意>>>

- サーチパタンには安定した線分の組が幾つか必要です。
例えば、針のように非常に鋭角に交わる2線分しかないようなパタンをサーチすることはできません(結果が保証できないため、サーチできないようにしています)。
- 本ライブラリは902シリーズ専用です。901、903、904シリーズでは使用できません。
- 高分解能カメラには対応していません。
通常のエリアカメラ(分解能512×480画素)にのみ対応しています。

【S 回転サーチの処理手順】



Lib_srs_open

機 能 S 回転サーチのオープン

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_open( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 S 回転サーチを実行するのに必要な初期化を行ないます。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-101	SRSERR_MEMORY	メモリ不足のための異常終了です。
-108	SRSERR_DUPLIC	S 回転サーチを 2 重にオープンしようとしたための異常終了です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項**
- S 回転サーチライブラリを使用する場合には本ライブラリを最初にコールし、正常終了されなければなりません。また、本ライブラリを複数回コールすることはできません。
 - S 回転サーチで使用したワークメモリを解放するため、S 回転サーチを終了する際には、次頁のクローズ Lib_srs_close を必ずコールしてください。
 - S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_close

機 能 S回転サーチのクローズ

形 式

```
#include "f_srs.h"
Lib_srs_close( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 S回転サーチのクローズ処理(メモリ解放等)を行ないます。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSEERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項**
- S回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
 - S回転サーチで使ったワークメモリを解放するため、S回転サーチを終了する際には、本ライブラリを必ずコールしてください。
 - S回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_ptn_regist

機能

サーチパタンの登録

形式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_ptn_regist( int ptn_name, int mem_no, int sx, int sy,
                      int ex, int ey, DPNT2_T std_pnt,
                      int st_q, int ed_q, int min_s, int max_s );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解説

S回転サーチのサーチパタンを登録します。

- ① **ptn_name** は登録するパタンの名称です。このパタンに固有のものを与えてください。
- ② **mem_no** は登録したいパタンが存在する濃淡画像のメモリの番号です。
- ③～⑥ **sx**, **sy**, **ex**, **ey** は②で指定した濃淡画像内で登録パタンが存在する矩形領域を指定するパラメータです。矩形領域の左上の点の座標を(**sx**, **sy**)とし、右下の点の座標を(**ex**, **ey**)とします。
- ⑦ **std_pnt** は回答基準点(通知点)です。サーチの結果得られる回答位置はここで指定した点に対応する座標で与えられます。**std_pnt** の **x** 座標、**y** 座標は③～⑥で指定した矩形領域の左上の点(**sx**, **sy**)からのオフセット値で与えてください。構造体 **DPNT2_T** は2次元平面上の点の座標を浮動小数点で表わすためのもので、**f_srs.h** で次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    double x;    /* x座標 */
    double y;    /* y座標 */
}DPNT2_T;
```

- ⑧, ⑨ **st_q**, **ed_q** は登録するパタンをサーチする際の回転角の範囲で、単位は「度」です。サーチ画面の中では登録パタンがこの範囲で回転しているものとしてサーチを実行します。

回転角の範囲は次式を満たすように指定されなければなりません。

$$-360 \leq st_q \leq 360, \quad 0 \leq ed_q \leq 360$$

$$st_q \leq ed_q, \quad ed_q - st_q \leq 360$$

- ⑩, ⑪ **min_s**, **max_s** は登録するパタンをサーチする際のスケールの範囲です。スケールの単位は「%」です。サーチ画面の中では登録パタンがこの範囲でスケール変化しているものとしてサーチを実行します。

スケールの範囲は次式を満たすように指定されなければなりません。

$$0 < min_s \leq max_s$$

戻り値

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-101	SRSERR_MEMORY	メモリ不足のための異常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-103	SRSERR_PARAM	入力パラメータが不適切なための異常終了です。
-108	SRSERR_DUPLIC	同名の登録パタンが既にあるための異常終了です。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- 名称の異なる複数のパタンを登録する事ができます。
- 登録したパタンをサーチさせるためにはパタンのオープン Lib_srs_ptn_open をコールしなければなりません。
- 登録する矩形領域はワークの全体、一部分のどちらでも構いません。
- 登録したいワークが小さすぎる場合は登録出来ない場合があります。
50 × 50 以上のパタンを登録することをお勧めします。
- スケールの範囲の指定で、min_s = max_s とした場合とそうでない場合、サーチで実行されるアルゴリズムに若干の違いがあります。また、不必要にスケールの範囲を大きく設定すると思わぬ誤サーチを起こしてしまう恐れがあります。安定したサーチを実行するために、スケールの範囲は必要最小限に設定してください。
- S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_ptn_delete

機 能 登録済みサーチパタンの削除

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_ptn_delete( int ptn_name );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 登録されているパタンを削除します。

① *ptn_name* は削除したい登録パタンの名称です。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定パタンが未登録のための異常終了です。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- 既にパタンオープンされている登録パタンを削除する場合にはパタンクローズ Lib_srs_ptn_close をコールしてから削除してください。
- S 回転サーチを終了する際には、使用したワークメモリを解放するために全ての登録パタンを本ライブラリによって削除し、さらにクローズ Lib_srs_close によってクローズ処理を行なってください。
- S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_mask_define

機能 登録パタンのマスクの定義

形式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_mask_define( int ptn_name, char mask[] );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解説 登録パターンに対して、マスク（サーチの不感帯）を定義します。
マスクされた画素にある情報はサーチ実行時に使用されなくなります。

- ① *ptn_name* はマスクを定義する登録済みパタンの名称です。
- ② *mask[]* は定義したいマスク情報です。
このバッファはパタンの横画素数×縦画素数のサイズの配列でなければなりません。
マスクをかける（オンにする）画素には1を、かけない（オフにする）画素には0を設定します。

mask[] の各要素と登録パタンの画素との関係は下図のようになっています。

(0, 0)	(1, 0)	(2, 0)
(0, 1)	(1, 1)	(2, 1)
(0, 2)	(1, 2)	(2, 2)
(0, 3)	(1, 3)	(2, 3)

横サイズ3、縦サイズ4の登録パターン

mask[]の先頭アドレスからのオフセット

0	(0, 0) のマスク (0 or 1)
1	(1, 0) のマスク
2	(2, 0) のマスク
3	(0, 1) のマスク
4	(1, 1) のマスク
	⋮
11	(2, 3) のマスク

mask[] ……サイズは3 × 4 size of (char) = 12

すなわち、横サイズがSの登録パタンの画素（x、y）（ただし、x、yは左上からのオフセット）にマスクをかけたい場合は

$$mask[x + y \times S] = 1$$

とし、マスクをかけたくない場合には

$$mask[x + y \times S] = 0$$

としてください。

戻り値

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-101	SRSERR_MEMORY	メモリ不足のための異常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定パタンが未登録のための異常終了です。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、こちらを参照してください。

留意事項

- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- 本ライブラリで定義したマスクは Lib_srs_ptn_open をコールすることによって初めてサーチに反映されるようになります。
したがって、Lib_srs_ptn_open によって既にオープンされているパタンを本ライブラリで修正する場合には、定義されたマスクをサーチに反映させるために次のようにしてください；
 - Lib_srs_ptn_close によって一旦パタンをクローズする
 - 本ライブラリによってマスクを定義する
 - Lib_srs_ptn_open によって再度パタンをオープンする
- 指定された登録パタンに既にマスクが定義されている場合、本ライブラリをコールすることによって 以前のマスク情報は更新されます。
- 登録パタンのサイズは Lib_srs_get_ptn_image_size で取得できます。また、既に定義されている マスクの情報は Lib_srs_get_mask_ptn で取得できます。
- S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_ptn_modify

機 能 登録パタンのパラメータの一部修正

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_ptn_modify( int ptn_name, DPNT2_T std_pnt,
                        int st_q, int ed_q, int min_s, int max_s );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 登録パタンのパラメータの一部を修正します。

- ① *ptn_name* は修正したい登録パタンの名称です。
- ②～⑥ *std_pnt*, *st_q*, *ed_q*, *min_s*, *max_s* はパラメータの修正値です。
各パラメータの意味については Lib_srs_ptn_regist の解説を参照してください。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-103	SRSERR_PARAM	入力パラメータが不適切なための異常終了
-105	SRSERR_PATTERN	指定パタンが未登録のための異常終了です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項**
- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
 - 本ライブラリで修正した情報は Lib_srs_ptn_open をコールすることによって初めてサーチに反映されるようになります。
したがって、Lib_srs_ptn_open によって既にオープンされているパタンを本ライブラリで修正する場合には、修正した情報をサーチに反映させるために次のようにしてください。
 - ・ Lib_srs_ptn_close によって一旦パタンをクローズする
 - ・ 本ライブラリによってパラメータを修正する
 - ・ Lib_srs_ptn_open によって再度パタンをオープンする
 - S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_ptn_load

機能 登録ボタンをファイルからロード

形式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_ptn_load( char file_name[ ] );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解説 登録ボタンがセーブされているファイルをメインメモリへロードします。

① **file_name[]** はロードしたいボタン格納ファイルの名前です。例えば以下のように記述してください。

「ファイル "srs.ptn" をロードしたい場合」
`Lib_srs_ptn_load("srs.ptn");`

戻り値

値	定 数	意 味
0 <	ありません。	ロードされたファイルに格納されているサーチパタンの数です。
-101	SRSERR_MEMORY	メモリ不足のための異常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-106	SRSERR_FILE	指定ファイルがないか、パタンのファイルでないための異常終了です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、こちらを参照してください。

- 留意事項
- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
 - 登録ボタンがメインメモリ上に存在する場合、本ライブラリでロードを実行するとこれらの登録ボタンは削除されます(これに伴うパタンのクローズ処理、削除処理は自動的に行われます)。ただし、指定ファイルが存在しないためにロードが異常終了した場合は上記の登録ボタンは更新されずに残ります。
 - ロードされたサーチボタンは自動的に登録処理されますので、Lib_srs_ptn_regist をコールする必要はありません。また、ロード以後は Lib_srs_ptn_regist にて登録したものと全く同等に扱うことが出来ます。
 - ロードの対象となるのは Lib_srs_ptn_save によってディレクトリ F S 0 にセーブされたものに限りです。
 - S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_ptn_save

機能 登録パターンをファイルにセーブ

形式 #include "f_srs.h"
int Lib_srs_ptn_save(char file_name[]);

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解説 メインメモリ上に存在するS回転サーチの全登録パターンを指定されたファイル名でセーブします。

- ① file_name[] はセーブしたいパターン格納ファイルに付ける名前です。
例えば以下のように記述してください。

「ファイルを "srs.ptn" でセーブしたい場合」
Lib_srs_ptn_save("srs.ptn");

戻り値

値	定数	意味
0 <	ありません。	セーブされたファイルのサイズ(バイト)です。
-101	SRSERR_MEMORY	メモリ不足のための異常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	パターンが1つも登録されていないための異常終了です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項
- S回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
 - ディレクトリ F S O にセーブされます。
 - F S O に既に同名のファイルが存在する場合には上書きでセーブが実行されます。
 - S回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_ptn_open

機 能 登録パタンのオープン

形 式

```
#include "f_srs.h"
void *Lib_srs_ptn_open( int ptn_name, int *err_rprt );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 登録パタンをサーチ実行可能なパタンにします(この作業をパタンオープンといい、サーチ実行可能になったパタンをオープンパタンといいます)。

① *ptn_name* はパタンオープンしたい登録パタンの名称です。

② **err_rprt* はエラー報告です。

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-101	SRSERR_MEMORY	メモリ不足のための異常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-104	SRSERR_BEYOND	S回転サーチでサーチするにはパタンの情報が不十分なためにオープンできない異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定パタンが未登録のための異常終了です。
-108	SRSERR_DUPLIC	指定パタンが既にオープンされているための異常終了です。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NULL	異常終了です。エラー内容は上記のいずれかです。
0 以外	ありません。	識別子です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- S回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- 本ライブラリによってオープンされたパタンはS回転サーチを終了する前までに Lib_srs_ptn_close によってパタンのクローズ処理を行なってください。さもないと使用したワークメモリが解放されません。
- 本ライブラリの返値として得られる識別子はオープンパタン固有に割り当てられるものであり、サーチ実行時やパタンのクローズの際のオープンパタンの引数として用いられます。
- S回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_ptn_close

機 能 オープンパタンのクローズ処理

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_ptn_close( void *ptn );
```

解 説

オープンパタンのクローズ処理を行ないます。
これ以降、このパタンをサーチすることは出来なくなります。

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

① **ptn* はオープンパタンの識別子です。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定パタンがオープンされていないための異常終了です。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- パタンの削除とパタンのクローズとは別の処理です。S 回転サーチを終了する際には全オープンパタンをクローズし、かつ削除しなければなりません。
- S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

機能 S 回転サーチの実行

形式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_srch_exec( void *ptn, int rq_srch_num, int mem_no,
                      int sx, int sy, int ex, int ey,
                      int thres, SRS_ANS_T ans[] );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解説 S 回転サーチを実行します。

- ① *ptn* はボタンオープン Lib_srs_ptn_open で得られるオープンパタンの識別子です。
この識別子を持つパタンをサーチします。
- ② *rq_srch_num* はサーチしたい個数です。
- ③ *mem_no* はサーチの対象となる濃淡画像メモリ番号です。
- ④～⑦ *sx*, *sy*, *ex*, *ey* はサーチ範囲を表わすパラメータです。サーチ範囲は矩形領域で、
左上の点の座標を (*sx*, *sy*) とし、右下の点の座標を (*ex*, *ey*) とします。
- ⑧ *thres* は回答のスコアのしきい値です。回答のスコアは 1 0 0 点満点です。このスコア
よりも低いスコアの回答は出力されません。次を満たすように設定してください。
 $0 < thres \leq 100$
- ⑨ *ans[]* はサーチ結果を格納するバッファです。
構造体 SRS_ANS_T は f_srs.h で次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    double x;          /* x 座標位置 */
    double y;          /* y 座標位置 */
    double q;          /* 回転角 */
    double scale;      /* スケール */
    int score;         /* スコア */
} SRS_ANS_T;
```

戻り値

値	定数	意味
-101	SRSERR_MEMORY	メモリ不足のための異常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-103	SRSERR_PARAM	入力パラメータが不適切なための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定パターンがオープンされていないのための異常終了です。
-109	SRSERR_SEARCH	サーチ画像に十分な情報がないかメモリ不足のための異常終了です。
0 ≤	ありません	正常終了で、サーチできた個数です。0 の場合は見つからなかった、ということになります。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、こちらを参照してください。

留意事項

- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- 回答の回転角 q は $-180.0 < q \leq 180.0$ で与えられます。
- S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_srch_conti

機 能 同一画面に対する S 回転サーチの連続実行

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_srch_conti( void *ptn, int rq_srch_num, int thres, SRS_ANS_T ans[] );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 あるオープンパタンを Lib_srs_srch_exec によってサーチした後、引き続き同じサーチ画像から次のオープンパタンをサーチする場合のサーチ実行ライブラリです。Lib_srs_srch_exec によって取得できている画像情報を再利用しますので、本ライブラリでのサーチは非常に高速に実行されます。

- ① ***ptn** はパタンオープン Lib_srs_ptn_open で得られるオープンパタンの識別子です。この識別子を持つパタンをサーチします。
- ② **rq_srch_num** はサーチしたい個数です。
- ③ **thres** は回答のスコアのしきい値です。回答のスコアは100点満点です。このスコアよりも低いスコアの回答は出力されません。次を満たすように設定してください。
 $0 < thres \leq 100$
- ④ **ans[]** はサーチ結果を格納するバッファです。構造体 SRS_ANS_T は f_srs.h で次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    double x;          /* x 座標位置 */
    double y;          /* y 座標位置 */
    double q;          /* 回転角 */
    double scale;      /* スケール */
    int score;         /* スコア */
} SRS_ANS_T;
```


戻り値

値	定数	意味
-101	SRSERR_MEMORY	メモリ不足のための異常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-103	SRSERR_PARAM	入力パラメータが不適切なための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定パタンがオープンされていないのための異常終了です。
-109	SRSERR_SEARCH	サーチ画像に十分な情報がないかメモリ不足のための異常終了です。
-110	SRSERR_IMAGE	サーチ画像がないための異常終了です(直前にLib_srs_srch_exec が実行されていません)。
0 ≤	ありません	正常終了で、サーチできた個数です。0の場合は見つからなかった、ということになります。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、こちらを参照してください。

留意事項

- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- 回答の回転角 q は $-180.0 < q \leq 180.0$ で与えられます。
- Lib_srs_srch_exec でサーチを 1 回実行した後でのみ、本ライブラリを使用することができます。
- S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_get_rgst_ptn_num

機能 登録パタンの数の取得

形式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_get_rgst_ptn_num( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解説 現在登録されているパタンの総数を取得します。

戻り値

値	定数	意味
-102	SRSEERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
0 ≤	ありません。	現在の登録パタンの総数です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項
- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
 - S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_get_rgst_ptn_names

機 能 全登録パタンの名称の取得

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_get_rgst_ptn_names( int names[] );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 現在登録されているすべてのパタンの名称を取得します。

- ① **names[]** はパタンの名称を格納するためのバッファです。
必要なサイズは sizeof(int) × (全登録パターン数) です。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- S回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- 名称を格納するバッファは呼出し側で確保してください。
その登録パタンの総数は Lib_srs_get_rgst_ptn_num で取得できます。
- S回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_get_ptn_image_size

機 能 登録パタンの画像のサイズを取得

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_get_ptn_image_size( int ptn_name, int *size_x, int *size_y );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 登録パタンの画像の縦・横のサイズを取得します。

- ① *ptn_name* はサイズを取得したい登録パタンの名称です。
- ② **size_x* は登録パタンの画像の横サイズ(画素数)です。
- ③ **size_y* は登録パタンの画像の縦サイズ(画素数)です。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定ボタンが未登録のための異常終了です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項**
- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
 - S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_get_ptn_image

機 能 登録パタンの画像を取得

形 式

```
#include "f_srs.h"
Lib_srs_get_ptn_image( int ptn_name, unsigned char *ptn_image );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 登録パタンの濃淡画像を取得します。連続領域バッファ **ptn_image* に各画素の8ビットの輝度値が順に格納されます。順序は左上の画素から右に進み、最後は右下の画素にくる順序です (Lib_srs_mask_define の図の左側に描いてある矢印の順序)。

- ① *ptn_name* は画像を取得したい登録パタンの名称です。
- ② **ptn_image* は画像を格納するバッファです。
必要なサイズは (パターン画像の横サイズ) × (パターン画像の縦サイズ) です。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定ボタンが未登録のための異常終了です。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- S回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- 画像を格納するバッファは呼出し側で確保してください。その画像の縦・横のサイズは Lib_srs_get_ptn_image_size で取得できます。
- 本ライブラリでは登録パタンのマスク情報は取得できません。マスク情報取得のためには Lib_srs_get_mask_ptn をご使用ください。
- S回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_get_ptn_param

機 能 登録パタンのパラメータの取得

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_get_ptn_param( int ptn_name, DPNT2_T *std_pnt, int *st_q,
                           int *ed_q, int *min_s, int *max_s );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 パタンの登録 Lib_srs_ptn_regist 等で設定したパラメータを取得します。

- ① *ptn_name* はパラメータを取得したい登録パタンの名称です。
- ②～⑥ **std_pnt*, **st_q*, **ed_q*, **min_s*, **max_s* は取得されたパラメータです。
各パラメータの意味については Lib_srs_ptn_regist の解説を参照してください。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定パタンが未登録のための異常終了です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項**
- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
 - S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_get_mask_ptn

機能 登録パタンのマスク情報の取得

形式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_get_mask_ptn( int ptn_name, char *mask );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解説

登録ボタンに定義されているマスク情報を取得します。連続領域バッファ **mask* に各画素のマスクのオン／オフ情報が順に格納されます。
順序は左上の画素から右に進み、最後は右下の画素にくる順序
(Lib_srs_define_mask の図の左側に描いてある矢印の順序) です。
マスクがオンになっている画素には1が、オフになっている画素には0が与えられます。

- ① *ptn_name* はマスク情報を取得したい登録パタンの名称です。
- ② **mask* はマスク情報を格納するバッファです。
必要なサイズは (パターン画像の横サイズ) × (パターン画像の縦サイズ) です。

戻り値

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。
-105	SRSERR_PATTERN	指定ボタンが未登録のための異常終了です。
-107	SRSERR_MASK	指定ボタンにはマスクが未定義です。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- マスク情報を格納するバッファは呼出し側で確保してください。その画像の縦・横のサイズは Lib_srs_get_ptn_image_size で取得できます。
- S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_get_speed

機 能 粗サーチのスピードタイプの取得

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_get_speed( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説

粗サーチのスピードタイプを取得します。

粗サーチは「通常処理」と「高速処理」の2段階の処理速度を選択できます。

「高速処理」ではサーチ画像を圧縮してサーチを実行するため、処理時間が「通常処理」と比較して約1／3から1／4になっています。

戻り値

値	定 数	意 味
0	SRS_NORMAL_SPEED	「通常処理」です。
1	SRS_HIGH_SPEED	「高速処理」です。
-102	SRSEERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項**
- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
 - デフォルトは SRS_HIGH_SPEED、すなわち、「高速処理」です。
 - S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。

Lib_srs_set_speed

機 能 粗サーチのスピードタイプの設定

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_set_speed( int speed );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説

粗サーチのスピードタイプを取得します。
粗サーチは「通常処理」と「高速処理」の2段階の処理速度を選択できます。
「高速処理」ではサーチ画像を圧縮してサーチを実行するため、処理時間が「通常処理」と比較して約1/3から1/4になっています。

① *speed* は設定するスピードのタイプです。

値	定 数	意 味
0	SRS_NORMAL_SPEED	「通常処理」
1	SRS_HIGH_SPEED	「高速処理」

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。

例

ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- デフォルトは SRS_HIGH_SPEED、すなわち、「高速処理」です。
- S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。
- Lib_srs_set_fine_srch_sw の最後【粗サーチと精サーチ】にあるように本サーチは粗サーチを実行した後、その結果を元に精サーチを行なっています。したがって、精サーチを実行する場合にはスピードタイプを「通常処理」にしても「高速処理」にしても精度には全く違いはありません。
以上より、精サーチを実行する場合には「高速処理」にすることをお勧めします。

Lib_srs_get_fine_srch_sw

機能 精サーチ実行スイッチの取得

形式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_get_fine_srch_sw( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解説 精サーチの実行スイッチのオン／オフの状態を取得します。

戻り値

値	定数	意味
0	SRS_FINE_SRCH_OFF	精サーチを実行しません。
1	SRS_FINE_SRCH_ON	精サーチを実行します。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項**
- S 回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
 - デフォルトは SRS_FINE_SRCH_ON、すなわち、精サーチを実行します。
 - S 回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S 回転サーチの処理手順】をご覧ください。
 - Lib_srs_set_fine_srch_sw の最後【粗サーチと精サーチ】もご覧ください。

Lib_srs_set_fine_srch_sw

機 能 精サーチ実行スイッチの設定

形 式

```
#include "f_srs.h"
int Lib_srs_set_fine_srch_sw( int fine_sw );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
	○			○	

解 説 精サーチの実行スイッチを設定します。

① *fine_sw* は精サーチの実行スイッチです。

値	定 数	意 味
0	SRS_FINE_SRCH_OFF	精サーチを実行しない
1	SRS_FINE_SRCH_ON	精サーチを実行する

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
-102	SRSERR_OPEN	Lib_srs_open が正常終了していないための異常終了です。

例 ファイル srs.c として csc902¥sample ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- S回転サーチライブラリを使用する場合にはオープン Lib_srs_open を最初にコールし、正常終了されなければなりません。
- デフォルトは SRS_FINE_SRCH_ON、すなわち、精サーチを実行します。
- S回転サーチの各ライブラリのコールのタイミングについては冒頭の【S回転サーチの処理手順】をご覧ください。

【粗サーチと精サーチについて】

本サーチはパタンの大体の位置を求める「粗サーチ」とその結果を元に高精度に位置を求める「精サーチ」の2段階に分かれています。

粗サーチではまず最初にサーチ画像から登録パターンによらない特徴量を抽出した後、各パタンのサーチを実行するため、1枚の画像から異種パターン・複数個のパターンをサーチする場合でも処理時間はそれ程増加しません。一方で、精サーチは粗サーチの結果として得られる1つ1つの回答に対して位置を高精度に求める計算を実行するため、その処理時間は回答数に比例してかかります。

弊社の実験では粗サーチの精度は精サーチの精度の約 $1/5 \sim 1/10$ という結果が得られています。すなわち、精サーチで $1/10$ 画素の精度がでる場合には $1/2 \sim 1$ 画素の精度がでています。

それ程精度にはこだわらない場合で処理速度をより高速にしたい場合や、異種パターン・複数パターンを同一画像から多数検出したい場合などには粗サーチのみで試行してみてください。

4．直線検出ハフ変換ライブラリ

画面内に1本の線が存在しているとき、「最小自乗法」を用いれば、その直線を検出するのは容易です。しかし、複数の直線が存在しているときは、ことはそう簡単ではありません。ハフ変換はこのようなときに有効な方法です。

ハフ変換は、直線検出に限らずパラメータで表現できる図形（例えば、円や楕円）を画像中から検出するための手法ですが、パラメータの数が多くなると、処理時間や必要なワークメモリが膨大なものになります。そこで当社では、直線検出用のハフ変換のみライブラリとして用意しました。

直線検出用のハフ変換の基本原則を簡単に説明すると次のようになります。

予め、 $\rho - \theta$ パラメータ平面をワークメモリ上に確保し、初期化しておきます。

エッジ検出後の画像においてエッジ画素（0以外の値を有する画素）の座標値 (X_i, Y_i) を下に示す式に代入して $\rho - \theta$ パラメータ平面上に軌跡を描きます。

パラメータ平面上のある点を通る軌跡の本数である累積度数が多い点を順次求めることにより、複数の直線を検出します。

$$\rho = X_i \cdot \cos(\theta) + Y_i \cdot \sin(\theta) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

ハフ変換について詳しいことを知りたいときは以下の書籍をご覧ください。

- 1) 高木幹雄監修、“画像解析ハンドブック”、東京大学出版会
- 2) 森俊二・坂倉母子共著、“画像認識の基礎〔Ⅱ〕”、オーム社
- 3) 長尾真著、“画像認識論”、コロナ社

Lib_lhough_open

機 能 直線検出ハフ変換のオープン

形 式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_lhough_open( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説

ワークメモリ上にハフ平面を生成し、ハフ変換に必要な初期化を行います。
ハフ平面に必要なワークメモリのサイズは以下の通りです。
処理ウインドウ始点 (x s , y s) , 処理ウインドウ終点 (x e , y e) で

$$W = (x e - x s + 1) / 2$$

$$H = (y e - y s + 1) / 2$$

とした時

$$\text{ワークサイズ} = 720 \sqrt{W^2 + H^2} \quad (\text{バイト})$$

戻り値

処理結果		
値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ありません	メモリ不足のためハフ平面が生成できません。
- 2	ありません	2 重にオープンしようとしてしました。

例

カレントメモリ上の画像から直線を10本抽出します。

```
#include "f_hough.h"
#include "f_graph.h"
#include "f_video.h"

typedef unsigned char uchar;
#define LINE_N 10

static void draw_calc_line( double a, double b )
{
    double d_x, d_y;
    int x, y, fx, fy;

    fx = Lib_get_fx_size();
    fy = Lib_get_fy_size();

    if( - 1.0 <= a && a <= 1.0 )
    {
        for( x = 0; x <= fx; x++ )
        {
            d_x = ( double )x;
            d_y = a * d_x + b;
            y = ( int )d_y;

            Lib_pset( x, y, GRAPH_DRAW );
        }
    }
    else
    {
        for( y = 0; y <= fy; y++ )
        {
            d_y = ( double )y;
            d_x = d_y / a - b / a;
            x = ( int )d_x;

            Lib_pset( x, y, GRAPH_DRAW );
        }
    }
}

void main()
{
    static HLINE_T line_coeff[LINE_N];
    uchar *src;
    int i, wa, wb, x, y, fx, fy;
    int line_n, xs, ys, xe, ye;
    int work_mem;
    double m, b;

    if( ERROR_RETURN != ( work_mem = Lib_alloc_gray_memory() ) )
    {
        fx = Lib_get_fx_size();
        fy = Lib_get_fy_size();
    }
}
```

```

xs = ys = 0;
xe = fx - 1;
ye = fy - 1;
Lib_set_stage_window( xs, ys, xe, ye );

Lib_freeze( NOT_TRANSMIT );

if( NORMAL_RETURN == Lib_any_cross( - 1, work_mem, 4, 128, 255 ) )
{
    if( NORMAL_RETURN == Lib_lhough_open() )
    {
        src = ( uchar * )Lib_adrs_gray_memory( work_mem );

        for( y = ys + 1; y < ye; y++ )
            for( x = xs + 1; x < xe; x++ )
                if( 0 != *( src + y * fx + x ) )
                    Lib_lhough_voting( x, y );

        if( 0 <= ( line_n = Lib_lhough_detection
                    ( LINE_N, 20, 10, line_coeff ) ) )
        {
            for( i = 0; i < line_n; i++ )
            {
                if( line_coeff[i].b == 0 )
                {
                    b = - ( double )line_coeff[i].c * 4096.0
                        / ( double )line_coeff[i].a;

                    wb = ( WORD )b;
                    Lib_drawline( wb, 0, wb, fy - 1 );
                }
                else
                {
                    m = - ( double )line_coeff[i].a / ( double )
                        line_coeff[i].b;
                    b = - ( double )line_coeff[i].c * 4096.0
                        / ( double )line_coeff[i].b;
                    draw_calc_line( m, b );
                }
            }
        }
        else Lib_printf( "Lib_lhough_detection error!%n%r" );

        if( ERROR_RETURN != Lib_lhough_close() )
            Lib_printf( "Completed !%n%r" );
        else Lib_printf( "Lib_lhough_close error!%n%r" );
    }
    else Lib_printf( "Lib_lhough_open error !%n%r" );
}
else Lib_printf( "Lib_any_cross error !%n%r" );
Lib_free_gray_memory( work_mem );
}
else Lib_printf( "Lib_alloc_gray_memory error !%n%r" );
}

```

留意事項

- ハフ平面を決定するために、カレントステージの処理範囲（`Lib_get_stage_window` で得られる範囲）を使用しますので、本ライブラリ以前に当該範囲を設定しておいてください。
- 本ライブラリを呼び出したら、最後に `Lib_lhough_close` を呼び出してください。さもないと、ワークメモリの解放がなされません。
- 同一ソフト内でノーマルモードと高解像度モードと切りかえて使用する場合、そのたびに `open` し直す必要があります。

Lib_lhough_close

機能 直線検出ハフ変換のクローズ

形式

```
#include "f_lhough.h"
int Lib_lhough_close( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

ハフ平面を解放します。
これ以降、Lib_lhough_xxxx (xxxxは任意)は一切使えなくなります。
再び、ハフ変換を行うには、Lib_lhough_open を呼び出してください。

戻り値

処理結果

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	ハフ平面が存在しません。

例

Lib_lhough_open の例を参照してください。

留意事項

○本ライブラリの呼び出し前に必ず Lib_lhough_open を呼び出しておいてください。

Lib_lthough_voting

機 能 ハフ平面への投票

形 式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_lthough_voting( int x, int y );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 与えられた座標値をもとにハフ変換を行い、ハフ平面上に投票します。

① **x** は投票したい x 座標値です。

② **y** は投票したい y 座標値です。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	ハフ平面が存在しません。

例 Lib_lthough_open の例を参照してください。

留意事項 ○本ライブラリの呼び出し前に必ず Lib_lthough_open を呼び出しておいてください。

Lib_lhough_detection

機能 ハフ変換による直線の検出

形式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_lhough_detection( int line_n, int region_r,
                          int region_q, HLINE_T line_coeff[] );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 与えられた座標値から直線のハフ変換を行い、直線係数を求めます。

- ① **line_n** は検出したい直線の本数を 1 ～ 1 2 8 の範囲で指定します。
- ② **region_r** はハフ平面上の極大値決定の r 軸方向領域サイズです。
1 以上の値を設定してください。実際のサイズはここで指定した値をもとに次のように計算されます。

$$r \text{ 軸の領域サイズ} = 2 * region_r + 1$$

- ③ **region_q** はハフ平面の極大値決定の θ 軸方向領域サイズです。
1 以上の値を設定してください。実際のサイズはここで指定した値をもとに次のように計算されます。

$$\theta \text{ 軸の領域サイズ} = 2 * region_q + 1$$

- ④ **line_coeff[]** 内には検出した直線の係数が格納されます。

構造体 HLINE_T は f_hough.h 内で次のように宣言されています。

```
typedef struct
{
    int a;      /* 係数 a を 6 5 5 3 6 倍した 3 2 ビット整数値 */
    int b;      /* 係数 b を 6 5 5 3 6 倍した 3 2 ビット整数値 */
    int c;      /* 係数 c を 1 6 倍した 3 2 ビット整数値 */
} HLINE_T;
```

戻り値

処理結果

値	定数	意味
0 <	ありません	実際に検出した本数です。(必ずしも、指定した本数line_nになるわけではありません)
- 1	ERROR_RETURN	引き数が適当ではありません。

例 Lib_lhough_open の例を参照してください。

留意事項 ○本ライブラリの呼び出し前に必ず Lib_lhough_open を呼び出し、なおかつ、Lib_lhough_voting も複数回呼び出しておいってください。

5．新直線検出ハフ変換ライブラリ


(エッジの向きを用いた直線検出ハフライブラリ)

直線検出ハフは直線が画像のどこにあるかわからない、しかも画像がノイジーである、といった場合でも直線を検出できる強力なツールとして知られています。しかし、例えば投票に時間がかかる、といった欠点もあります。

そこで、投票の対象となる点を「向きがわかっているエッジ点」とすることで、処理速度の高速化と検出能力の向上を計った新しい直線検出ハフをライブラリ化しました。

従来の直線検出ハフライブラリ (Lib_lhough_xxx) との主な相違点は以下の通りです。



1. 欲しい直線には関係のない無駄な投票を減らすことで処理速度が大幅に短縮されました。同時に投票のピークが先鋭化されるため検出能力が向上しました。
2. 検出したい直線の傾きの範囲を指定できます。傾きは角度で表わされますが、このことについては次頁の【エッジの向きと直線の傾きの関係について】を参照してください。
3. 識別子により複数の直線検出ハフを切り分けられます。よって、例えば垂直線と水平線を独立に検出する、といったこともできます。
4. 例えば同色の長方形のワークが非常に接近して並置されている場合でもその辺を別々に検出することができます。



5. 従来の検出ライブラリ Lib_lhough_detection ではその処理時間が検出する直線の数に比例して増大していましたが、新しいライブラリでは検出直線の数が増えてもそれほど処理時間は増大しません。

【エッジの向きと直線の傾きの関係について】

エッジの向きは画像の色で黒(輝度低)から白(輝度高)の方向を向いているものとします。
角度の単位は「度」とします。下の図を参考にしてください。



また、直線の傾き(向き)は角度で表わすことができますが、その角度はその直線上にあるエッジの角度と同じものとします。

例えば、上左の図では、一番上の辺上にあるエッジの向きは270度ですから、この辺(直線)の傾きを表わす角度も270度となります。同様に考えて、一番左にある辺(直線)の傾きを表わす角度は180度、ということになります。

注意して頂きたい点は、直線の傾きを表わす角度の範囲は360度である、ということです。
上左の図の例では、一番下の辺の傾きは90度であり、平行である一番上の辺とは180度差があることになります。これはエッジの向きが逆になっているからで、この性質を用いれば、上記の従来のハフとの相違点の4. が実現できることがわかります。

【注意】 このライブラリはオープンするハフの数、投票範囲、検出する直線の向きに比例した、かなりの空きメモリを必要とします。したがって、これらの設定状況によっては4MBのメモリを搭載した機種ではご使用になれない場合があります(メモリ不足によるエラーリターンになります)。このハフライブラリを有効にご使用になるために、16MB以上のメモリを搭載した機種でのご使用を推奨します。

Lib_xlhough_open

機 能 新直線検出ハフのオープン

形 式

```
#include "f_hough.h"
void *Lib_xlhough_open( int st_q, int ed_q, int sx, int sy,
                        int ex, int ey, int dummy );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

- 解 説**
- 直線検出ハフの初期設定を指定し、必要なメモリを確保します。
直線検出ハフを行なう際、最初にコールし、正常終了しなければなりません。
さもなければ、次頁からの Lib_xlhough_xxx (xxx は任意) は一切使用できません。
- ①, ② *st_q*, *ed_q* は検出したい直線の傾きの範囲を角度で表わしたものです
(冒頭の【**エッジの向きと直線の傾きの関係について**】を参照してください)。
これらのパラメータは次式を満たすように指定してください。
- $$-360 \leq st_q \leq 360, \quad 0 \leq ed_q \leq 360$$
- $$st_q \leq ed_q, \quad ed_q - st_q < 360$$
- ③～⑥ *sx*, *sy*, *ex*, *ey* は投票するエッジ点の存在する矩形領域を指定するパラメータです。
(*sx*, *sy*) が左上の点、(*ex*, *ey*) が右下の点の座標を表わすように指定してください。
- ⑦ *dummy* は現バージョンではダミー変数としています。
1 を代入してください。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NULL	引数不適切かメモリ不足のための異常終了です。 この場合、投票、検出などの処理は実行できません。
0 以外	ありません	正常終了で、返値は識別子です。

例

ファイル xlhough.c として csc90*¥sample (fv904¥sample) ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

○この新直線ハフライブラリでは複数のハフを独立に扱うことができます。

例えば、水平線専用のハフとして、 $st_q = 85$, $ed_q = 95$ でハフをオープンし、さらに、垂直線専用のハフとして、 $st_q = -5$, $ed_q = 5$ で第2のハフをオープンすることができます。この際、`Lib_xlthough_open` の返値として得られる2つの識別子は異なり、これにより、2つのハフを区別することができ、全く独立に扱うことができます。

○複数のハフをオープンする際に、オープンに要する処理時間は1回目と2回目以降では異なります。これは1回目では内部で共通に参照するテーブルを作成するためです。

○必要なワークメモリのサイズも1回目のオープン時と2回目以降のオープン時とでは異なります。

必要なワークメモリサイズはおおよそ以下の通りです；

$$w = (ex - sx + 1) / 2$$

$$h = (ey - sy + 1) / 2$$

$$q = (ed_q - st_q + 1)$$

とした時、

1回目のオープンに必要なワークメモリサイズ

$$= \left(2\sqrt{w^2 + h^2} + 1 \right) \times q \times 2Byte + \text{約}512KByte$$

2回目以降のオープンに必要なワークメモリサイズ

$$= \left(2\sqrt{w^2 + h^2} + 1 \right) \times q \times 2Byte$$

○本ライブラリをコールしたら、最後にクローズ `Lib_xlthough_close` を必ずコールしてください。

さもないと、本ライブラリで確保したワークメモリが解放されません。

本ライブラリをコールした回数と、`Lib_xlthough_close` をコールした回数とは最終的に一致していなければなりません。

Lib_xlthough_close

機 能 新直線検出ハフのクローズ

形 式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_xlthough_close( void *dscrp );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 Lib_xlthough_open で確保したワークメモリを解放します。

- ① ***dscrp** はオープンで得られた識別子です。この識別子を持つハフがクローズされ、以降、Lib_xlthough_xxx(yyy は任意)は一切使用できなくなります。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
- 1	ERROR_RETURN	オープンが完了していないための異常終了です。

例

ファイル xlthough.c として csc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

○あらかじめオープンが Lib_xlthough_open がコールされ、正常終了されてなければなりません。

○オープン Lib_xlthough_open をコールしたら、最後に本ライブラリを必ずコールしてください。
さもないと、本ライブラリで確保したワークメモリが解放されません。
Lib_xlthough_open をコールした回数と、本ライブラリをコールした回数とは最終的に一致していなければなりません。

Lib_xlhough_init_hough_sp

機 能 新直線検出ハフのハフ空間の初期化

形 式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_xlhough_init_hough_sp( void *dscrp );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 ハフ投票空間を 0 に初期化します。

- ① ***dscrp** はオープンで得られた識別子です。
この識別子を持つハフ空間が初期化されます。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了です。
- 1	ERROR_RETURN	オープンが完了していないための異常終了 です。

例 ファイル xlhough.c として csc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項**
- 従来のハフのライブラリではオープン Lib_lhough_open か
検出 Lib_lhough_detection がコールされたときにハフ空間が初期化されていましたが、
新しいハフでは初期化は本ライブラリがコールされた場合にのみ実行されますので、ご
留意ください。
 - あらかじめオープンが Lib_xlhough_open がコールされ、正常終了されてなければなり
ません。

Lib_xlthough_edge_open

機能

新直線検出ハフの方向付きエッジ配列のオープン

形式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_xlthough_edge_open( int mem_no, int thres,
                           int sx, int sy, int ex, int ey, QEDGE_T **edge );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

新直線検出ハフで投票される向き付きのエッジを配列で取得するためのライブラリです。配列バッファは内部に必要なだけ確保されますので、呼出し側で確保する必要はありません。

エッジは **mem_no** で指定される濃淡画像の輝度を 6 ビットに圧縮した後、ソーベルフィルタを作用させることによって取得されます。

各エッジの向きは -179 度から 180 度の整数で与えられます。

- ① **mem_no** はエッジを取得する対象の濃淡画像のメモリ番号です。
- ② **thres** はエッジ点と判定するためのしきい値です。
thres = -1 とするとしきい値が自動決定され、エッジ点が抽出されます。
1 ≤ thres ≤ 255 とすると、この値をしきい値としてエッジ点が抽出されます。
この場合は上記の 6 ビット画像に濃淡画像ライブラリ Lib_sobel を XY_DIRECTION で作用させた場合の各画素値にたいして、このしきい値以上の点をエッジ点と判定します。
- ③～⑥ **sx**, **sy**, **ex**, **ey** は投票するエッジ点を取得する矩形領域を指定するパラメータです。(sx, sy) が左上の点、(ex, ey) が右下の点の座標を表わすように指定してください。
- ⑦ ****edge** は取得されたエッジ点の配列の先頭アドレスへのポインタです。
構造体 QEDGE_T は f_hough.h の中で次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    short    x;           /* エッジの x 座標 */
    short    y;           /* エッジの y 座標 */
    short    q;           /* エッジの向き */
} QEDGE_T;
```

エッジの向き q は整数で、-179 ～ 180 度の範囲で与えられます。

戻り値

値	定数	意味
0 <=	ありません	取得できたエッジ点の数です(0 の場合、エッジ点がなかった、ということです)。
-1	ERROR_RETURN	オープンが完了していないか、引数が不適切か、またはメモリ不足のための異常終了です。

例

ファイル `xlhough.c` として `csc90*¥sample(fv904¥sample)` ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- しきい値 `thres` の決定のためのツールとして、`Lib_xlhough_thres_test` が用意されていますので、ご活用ください。
- 本ライブラリは特定のハフに依存しないものなので、
オープン `Lib_xlhough_open` で与えられる識別子を引数に持っていません。
しかし、少なくとも1つのハフがオープンされていなければ使用できません。
- 本ライブラリで取得したエッジが不要になったら、
`Lib_xlhough_edge_close` にてエッジをクローズしてください。
さもないと、メモリが解放されません。
本ライブラリをコールした回数と、`Lib_xlhough_edge_close` をコールした回数とは最終的に一致していなければなりません。
- 本ライブラリでのエッジの取得範囲とハフのオープン `Lib_xlhough_open` で指定する矩形領域とはまったく関係がありません。ただし、実際に投票されるエッジ点はオープンで指定した領域内にある点でなければなりません。

Lib_xlhough_edge_close

機 能 新直線検出ハフの方向付きエッジ配列のクローズ

形 式

```
#include "f_hough.h"
void Lib_xlhough_edge_close( QEDGE_T *edge );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 Lib_xlhough_edge_open で取得したエッジを格納していた配列を解放します。

- ① ***edge** は Lib_xlhough_edge_open で取得したエッジの配列の先頭アドレスです。
必ず Lib_xlhough_edge_open で得られたものと同じアドレスを入力してください。

戻り値 ありません。

例 ファイル xlhough.c として csc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- Lib_xlhough_edge_open で取得したエッジが不必要になったら、本ライブラリにてエッジをクローズしてください。さもないと、メモリが解放されません。
Lib_xlhough_edge_open をコールした回数と、本ライブラリをコールした回数とは最終的に一致していなければなりません。
- 本ライブラリは特定のハフに依存しないものなので、
オープン Lib_xlhough_open で与えられる識別子を引数に持っていません。
しかし、少なくとも1つのハフがオープンされていなければ使用できません。

Lib_xlhough_thres_test

機 能 エッジ取得の際のしきい値を決めるためのテスト

形 式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_xlhough_thres_test( int org_mem_no, int bin_mem_no,
                           int test_thres, int sx, int sy, int ex, int ey );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説

Lib_xlhough_edge_open でエッジを取得する際に使用するしきい値を決めるためのツールです。

test_thres で指定されるしきい値で取得されるエッジ点を2値画像に白で描画します。エッジ点を画面に表示することでしきい値を決定しやすくするライブラリです。

- ① **org_mem_no** はエッジを取得する対象の濃淡画像のメモリ番号です。
- ② **bin_mem_no** はエッジ点を描画する2値画像メモリ番号です。
この2値画像は呼出し側で確保してください。
- ③ **test_thres** は試すしきい値です。このしきい値の意味については Lib_xlhough_edge_open の解説を参照してください。
- ④～⑦ **sx, sy, ex, ey** は投票するエッジ点を取得する矩形領域を指定するパラメータです。(sx, sy) が左上の点、(ex, ey) が右下の点の座標を表わすように指定してください。

戻り値

値	定 数	意 味
0 <=	ありません	取得できたエッジ点の数です(0の場合、エッジ点がなかった、ということです)。
- 1	ERROR_RETURN	オープンが完了していないか、引数が不適切か、またはメモリ不足のための異常終了です。

例

ファイル xlhough.c として csc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

- 留意事項**
- 本ライブラリは特定のハフに依存しないものなので、
オープン Lib_xlhough_open で与えられる識別子を引数に持っていません。
しかし、少なくとも1つのハフがオープンされていなければ使用できません。
 - 本ライブラリでのエッジの取得範囲とハフのオープン Lib_xlhough_open で指定する矩形領域とはまったく関係がありません。
 - エッジ点を描画した2値画像を画像に表示するためには、基本ライブラリの Lib_video_transmit, または Lib_xvideo_transmit が必要です。

Lib_xlthough_voting

機 能 新直線検出ハフのハフ空間への配列での投票

形 式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_xlthough_voting( void *dscrp, QEDGE_T edge[], int edge_num, int vot_wid );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説

向きを持つエッジ点群が何らかの方法で得られている場合に、これらをハフ空間へ投票します。

例えば、Lib_xlthough_edge_open で取得したエッジ点列であればここでの投票に使用できます。

また、以下の②で規定されている形式に合っていれば、Lib_xlthough_edge_open で取得したエッジでなくても使用できます。


- ① ***dscrp** はオープンで得られた識別子です。
この識別子を持つハフ空間に投票がされます。
- ② **edge[]** は投票するエッジ点です。構造体 QEDGE_T は f_hough.h の中で次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    short    x;           /* エッジの x 座標 */
    short    y;           /* エッジの y 座標 */
    short    q;           /* エッジの向き */
}QEDGE_T;
```

エッジの向き q は整数で、-179 ～ 180 度の範囲になければなりません。

- ③ **edge_num** は②の配列 edge[] に格納されているエッジ点の数です。

- ④ **vot_wid** はハフ空間における投票の角度の範囲の片幅です。
 例えば、`vot_wid = 10` とした場合、あるエッジの向きが 45 度であれば、このエッジの投票される範囲は 35 度から 55 度となります(下図を参照してください)。



この範囲を小さくすれば投票にかかる処理時間も短縮され、また、投票結果のピークの先鋭化もはかれます。逆にエッジの向きがさほど信用出来ないような状況では真の回答の直線に投票されずに、検出に失敗する恐れもあります。
 通常の画像に対しては `vot_wid = 10` くらいから試してみることをお勧めします。

戻り値

値	定数	意味
0<=	ありません	投票に使用されたエッジ点の数です(0の場合、どの点も投票されなかった、ということです)。
-1	ERROR_RETURN	オープンが完了していないか、引数が不適切か、またはメモリ不足のための異常終了です。

例

ファイル `xlhough.c` として `csc90*¥sample(fv904¥sample)` ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- あらかじめオープンが `Lib_xlough_open` がコールされ、正常終了されてなければなりません。
- 投票するエッジ点の位置 (x, y) はオープン `Lib_xlough_open` で指定した矩形領域に入っていないければなりません。
本ライブラリでは処理時間短縮のため、エッジ点がこの領域に入っているかどうかのチェックは行なっていません。万が一、処理範囲外の点が入力された場合はメモリを壊す可能性があるため、動作の正常性は保証できません。ご注意ください。
- オープンで指定した検出直線の傾きの範囲によっては、本ライブラリで入力されても投票に寄与しないエッジ点がある可能性があります。
例えば、オープンで指定した直線の範囲が -10 度から 10 度で、本ライブラリの `vot_wid` が 20 度である場合、向きが 180 度であるエッジ点は仮に投票されるとしても 160 度から 200 度の範囲であり、直線の範囲 -10 度から 10 度にはないので、投票には寄与しません(無視されます)。
- `Lib_xlough_init_hough_sp` をコールしない限りはハフ投票空間は初期化されないので、本ライブラリを複数回コールして投票値を累積させることも可能です。

Lib_xlhough_detection

機 能 新直線検出ハフによる直線の検出

形 式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_xlhough_detection( void *dscrp, int rq_line_num,
                           int rgn_r, int rgn_q, XHLINE_T lines[ ] );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 投票された結果をもとに直線を検出します。

- ① ***dscrp** はオープンで得られた識別子です。
この識別子を持つハフ空間から直線を検出します。
- ② **rq_line_num** は検出したい直線の数です。
- ③, ④ **rgn_r, rgn_q** は似たような直線を検出しないようにするためのパラメータです。
このパラメータに関しては下記の留意事項の最後の説明【**引数 rgn_r, rgn_q について**】を参照してください。
- ⑤ **lines[]** は回答である直線の情報を格納する配列です。
この配列は呼出し側で事前に確保しておいてください。
配列のサイズは $\text{rq_line_num} \times \text{sizeof}(\text{XHLINE_T})$ byte が必要です。
構造体 XHLINE_T は f_hough.h の中で、次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    double a; /* 直線の方程式 ax + by + c = 0 の係数 */
    double b; /* 直線の方程式 ax + by + c = 0 の係数 */
    double c; /* 直線の方程式 ax + by + c = 0 の係数 */
    double q; /* 直線の傾きを表わす角度
               (この直線上に乗るエッジの向きに一致) */
    int score; /* 投票数 */
} XHLINE_T;
```

(構造体のメンバ q については冒頭の【**エッジの向きと直線の傾きの関係について**】を参照してください)

戻り値

値	定数	意味
0<=	ありません	実際に検出された直線の本数です(0の場合、1本も直線が検出されなかった、ということです)。
- 1	ERROR_RETURN	オープンが完了していないか、引数が不適切か、またはメモリ不足のための異常終了です。

例

ファイル `xlhough.c` として `csc90*¥sample(fv904¥sample)` ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項


- あらかじめオープンが `Lib_xlhough_open` がコールされ、正常終了されてなければなりません。
さらに、`Lib_xlhough_voting` によって複数の点がハフ空間に投票されていなければなりません。
- 従来の直線検出ハフとは異なり、本ライブラリをコールしてもハフ空間は初期化されません。
ハフ空間を初期化するためには `Lib_xlhough_init_hough_sp` をコールする必要があります。
- ハフ空間の状況によっては要求した直線より少ない直線しか検出されないこともあります。
- 従来の直線検出ハフとは直線を格納する構造体が異なります。
特に、直線の係数は浮動小数点で表現され、各係数の倍率は全て等倍です。
ご注意ください。

○【引数 rgn_r, rgn_q について】

本ライブラリの内部では直線を

- ・ (オープンで指定した) 矩形領域の中心からの距離 (単位は画素)
一般に r とします
- ・ 傾き (単位は角度を表わす「度」)
一般に q とします

で表わしています (下図を参照してください)。



似たような2つの直線とは r と q とがともに近い値を持つ、と考えられます。そこで、似たような直線を検出しないようにするために、 rgn_r , rgn_q を設定します。この2つの値は

直線1の r 、 q の値がそれぞれ r_1 、 q_1

直線2の r 、 q の値がそれぞれ r_2 、 q_2

であるとき、

r_1 、 r_2 の差の絶対値が rgn_r 以内で、しかも、 q_1 、 q_2 の差の絶対値が rgn_q 以内ならば、直線1、2のうち、投票数の多いどちらか一方だけ回答とせよというように使用されます。

したがって、

rgn_r を小さくすると、近くにある直線が複数検出される

rgn_q を小さくすると、傾きが似たような直線が複数検出される

ことになります。しかし、 rgn_r , rgn_q をあまりに大きくすると別の複数の直線として検出したいものがどれか1本のみしか検出されない、ということになります。

どのような値を与えたらよいかは検出の対象となる画像中の直線の分布状況に依りますが、似たような直線が多数存在するような状況でなければ、

rgn_r , rgn_q とともに 5 ~ 30 くらい

と設定して試してみることをお勧めします。

Lib_xlthough_refine_line

機能 検出された直線を最小自乗法で求め直す

形式

```
#include "f_hough.h"
int Lib_xlthough_refine_line( XHLINE_T *line, QEDGE_T edge[],
                             int edge_num, int err_r, int err_q );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

指定された 1 本の直線とエッジ点群から、その直線の近くにある、と判定される点群を選び出し、これらに対して最小自乗法で直線の方程式を求め直します。

- ① ***line** は求め直したい直線です。Lib_xlthough_detection で得られた回答直線のうちの 1 本を選んで入力してください。本ライブラリが正常終了した場合、最小自乗法による結果で *line の内容は上書きされます。

構造体 XHLINE_T は f_hough.h の中で、次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    double a; /* 直線の方程式 ax + by + c = 0 の係数 */
    double b; /* 直線の方程式 ax + by + c = 0 の係数 */
    double c; /* 直線の方程式 ax + by + c = 0 の係数 */
    double q; /* 直線の傾きを表わす角度
               (この直線上に乗るエッジの向きに一致) */
    int score; /* 投票数 */
} XHLINE_T;
```

(構造体のメンバ q については冒頭の【エッジの向きと直線の傾きの関係について】を参照してください)

- ② **edge[]** は①の直線 *line の近くにある可能性のあるエッジ点群です。Lib_xlthough_edge_open で取得したエッジ点群をそのまま入力しても結構ですし、何らかの処理によって、候補を絞ったものを入力しても結構です。このエッジ点群の中から直線上にある点選ばれます。

構造体 QEDGE_T は f_hough.h の中で次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    short x; /* エッジの x 座標 */
    short y; /* エッジの y 座標 */
    short q; /* エッジの向き */
} QEDGE_T;
```

エッジの向き q は整数で、-179 ~ 180 度の範囲になければなりません。

具体的には、直線とエッジ点との距離が err_r 以内の場合、このエッジ点が直線の近くにある、と判定され最小自乗法の計算に使用されます(下図を参照してください)。ただし、エッジ点が近くにあるかどうかの判定には次の⑤も使用されます。

具体的には、直線の向きとエッジ点の向きとの差の絶対値が err_q 以内の場合、このエッジ点が直線の真のエッジである、と判定され最小自乗法の計算に使用されます(下図を参照してください)。

直線の向き

err_r

45°

5°

5°

Lib xLough detection で求められた直線

エッジ点 は直線との距離が `err_r` 以内にあり、向きの差も `err_q(=10°)` 以内なので直線の近くにある真のエッジ点として選ばれます。

エッジ点 は直線との距離が `err_r` 以内にあるが、向きの差も `err_q` よりも大きいので直線の近くにあるエッジ点には選ばれません。

- 154 -

戻り値

値	定数	意味
正の値	ありません	正常終了で、返値は直線の近くにあるエッジ点の数です。
- 1	ERROR_RETURN	メモリ不足か引数ที่ไม่適切のための異常終了です。
- 2	XLH_CALC_IMPOSSIBLE	直線の方程式の係数が不定になるような座標データが与えられたための異常終了です。
- 3	XLH_CALC_OVERFLOWED	途中でオーバーフローを起こしたための異常終了です。

例

ファイル `xlhough.c` として `csc90*¥sample(fv904¥sample)` ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

留意事項

- 本ライブラリは特定のハフに依存しないものなので、
オープン `Lib_xlough_open` で与えられる識別子を引数に持っていません。
- 従来の直線検出ハフや最小自乗法 `Lib_calcline` で使用されている直線の構造体とは異なります。
特に、直線の係数は浮動小数点で表現され、各係数の倍率は全て等倍です。ご注意ください。

Lib_xlhough_support_open

機能

検出された直線の付近にあるエッジ点群を求める（オープン）

形式

```
#include "f_hough.h"

int Lib_xlhough_support_open( XHLINE_T *line, QEDGE_T edge[], int edge_num,
                             QEDGE_T **sprt, int *sort_type, int err_r, int err_q );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

指定された 1 本の直線とエッジ点群から、その直線の近くにある、と判定される点群を選び出します。得られる点群はその直線の傾きに応じて、 x 座標の小さい順、または y 座標の小さい順にソートされています。どちらのソートが実行されるかは呼び出し側で指定することはできません。

- ① **line* は指定する直線です。

構造体 XHLINE_T は f_hough.h の中で、次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    double a; /* 直線の方程式  $ax + by + c = 0$  の係数 */
    double b; /* 直線の方程式  $ax + by + c = 0$  の係数 */
    double c; /* 直線の方程式  $ax + by + c = 0$  の係数 */
    double q; /* 直線の傾きを表わす角度
               (この直線上に乗るエッジの向きに一致) */
    int score; /* 投票数 */
} XHLINE_T;
```

(構造体のメンバ q については冒頭の【エッジの向きと直線の傾きの関係について】を参照してください)

- ② *edge[]* は①の直線 **line* の近くにある可能性のあるエッジ点群です。Lib_xlhough_edge_open で取得したエッジ点群をそのまま入力しても結構ですし、何らかの処理によって、候補を絞ったものを入力しても結構です。このエッジ点群の中から直線上にある点が選ばれます。

構造体 QEDGE_T は f_hough.h の中で次のように定義されています。

```
typedef struct
{
    short x; /* エッジの  $x$  座標 */
    short y; /* エッジの  $y$  座標 */
    short q; /* エッジの向き */
} QEDGE_T;
```

エッジの向き q は整数で、 $-179 \sim 180$ 度の範囲になければなりません。

- ③ *edge_num* は②の配列 *edge[]* に格納されているエッジ点の数です。

- ④ *****sprt*** は回答のエッジ点群を格納した配列の先頭アドレスへのポインタです。
この配列バッファはライブラリ内部で確保されています。
この配列バッファを開放するためには `Lib_xlthough_support_close` を使用します。
- ⑤ ****sort_type*** は回答のエッジ点群がソートされた方法です。
`*sort_type = 1` の場合、回答エッジ点群は `x` 座標の小さい順に並んでいます。
`*sort_type = 2` の場合、回答エッジ点群は `y` 座標の小さい順に並んでいます。
- ⑥ ***err_r*** はエッジ点が直線の近くにあるかどうかを判定するための値です。
意味は `Lib_xlthough_refine_line` にあるものと同じですので、そちらの説明をご覧ください。
- ⑦ ***err_q*** はエッジ点が直線の真のエッジ点であるかどうかを判定するための値です。
意味は `Lib_xlthough_refine_line` にあるものと同じですので、そちらの説明をご覧ください。

戻り値

値	定数	意味
正の値	ありません	正常終了で、返値は直線の近くにあるエッジ点の数です
- 1	<code>ERROR_RETURN</code>	メモリ不足か引数が不適切なための異常終了です。

例

Lib_xlhough_detection で求めたある直線の近くにある点を画面に表示します。

```
#include "f_graph.h"
#include "f_hough.h"

#define ERR_R 5
#define ERR_Q 5

int disp_support(
    XHLINE_T *line,          /* 直線 */
    QEDGE_T edge[],          /* 投票に使用したエッジ配列 */
    int edge_num,            /* そのエッジ数 */
    {
    QEDGE_T *sprt;           /* 直線の近くの点 */
    int sprt_num;            /* 直線の近くの点の数 */
    int sort_type;
    int i;

    /* 直線の近くのエッジ点のオープン */
    sprt_num = Lib_xlhough_support_open( line, edge,
                                          edge_num, &sprt, &sort_type, ERR_R, ERR_Q );

    if( 1 <= sprt_num )
    {
        for( i = 0 ; i < sprt_num ; i ++ )
        {
            /* 点の描画 */
            Lib_pset( sprt[ i ].x, sprt[ i ].y, GRAPH_DRAW );
        }

        /* 直線の近くのエッジ点のクローズ */
        Lib_xlhough_support_close( sprt );
    }

    /* 返値は直線近くの点の数 */
    return( sprt_num );
}
```

留意事項

- 本ライブラリは特定のハブに依存しないものなので、オープン Lib_xlhough_open で与えられる識別子を引数に持っていません。
- 本ライブラリで取得したエッジが不必要になったら、Lib_xlhough_support_close にてエッジをクローズしてください。さもないと、メモリが解放されません。本ライブラリをコールした回数と、Lib_xlhough_support_close をコールした回数とは最終的に一致していなければなりません。
- 配列 *sprt は 返値が1以上の場合のみに内部で確保されています。
- 引数⑥、⑦の意味は Lib_xlhough_refine_line にあるものと同じですので、そちらの説明をご覧ください。

Lib_xlthough_support_close

機 能 直線付近のエッジ点群配列のクローズ

形 式

```
#include "f_hough.h"
void Lib_xlthough_support_close( QEDGE_T *sprt );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 Lib_xlthough_support_open で取得したエッジを格納していた配列を解放します。

- ① **sprt* は Lib_xlthough_support_open で取得したエッジの配列の先頭アドレスです。
必ず Lib_xlthough_support_open で得られたものと同じアドレスを入力してください。

戻り値 ありません。

例 Lib_xlthough_support_open の例をご覧ください。

留意事項

- Lib_xlthough_support_open で取得したエッジが不要になったら、本ライブラリにてエッジをクローズしてください。さもないと、メモリが解放されません。
Lib_xlthough_support_open をコールした回数と、本ライブラリをコールした回数とは最終的に一致していなければなりません。
- 本ライブラリは特定のハフに依存しないものなので、オープン Lib_xlthough_open で与えられる識別子を引数に持っていません。しかし、少なくとも1つのハフがオープンされていなければ使用できません。

6．エッジサーチライブラリ

エッジサーチは、等倍で回転なし一般化ハフ変換を応用したサーチアルゴリズムを用いています。

エッジサーチを行うときの処理の流れは次のとおりです。

パタンの登録

登録 1) エッジ画像からエッジの重心を求めます。




図1 エッジの重心

登録 2) 全エッジの中から、エッジを複数個選びだします。重心へ向かうベクトルを考え、このベクトルをパタンの特徴量とします。(濃度情報は全く使われません) エッジの数をユーザ側から指定できますので、選びだされたエッジの数だけベクトルを生成するわけです。

ベクトルが多いと、位置精度・認識率は堅牢になりますが、処理時間は遅くなります。

また、少ないとその逆で、処理時間は速いのですが、認識率は低くなってしまいます。

その時の画質により調整しなければならないのですが、100本程度から始めてみる事をお薦めします。なお、ここで言うベクトルの事を、エッジサーチではシフトベクトルといいます。




図2 シフトベクトル

パタンのサーチ

サーチ1) ハフ平面をワークメモリ上に確保し、その平面を0クリアしておきます。

サーチ2) サーチの処理範囲内にある入力エッジ画像を「登録2」で登録しておいたシフトベクトル分シフトします。




図3 エッジをシフト




図4 ハフ平面（初期状態）

サーチ3) シフトされたエッジの座標に該当するハフ平面上の座標位置を+1します。




図5 ハフ平面（カウントアップ状態）

サーチ4) 登録されているパタンのシフトベクトルの個数分、「サーチ2」および「サーチ3」を繰り返します。




図6 ハフ平面（カウントアップ終了状態）

サーチ5) ハフ平面上で最大値を抽出します。

サーチ6) 抽出された最大値およびその周辺の値から「2次曲面で最小2乗フィッティング」します。




図7 ハフ平面(2次曲面フィッティング)

サーチ 7) その位置を出力します。

CSC90Xシリーズでは、エッジサーチを行うプログラムが簡単に作成できるようライブラリを用意しました。
このライブラリを組み合わせることによってエッジサーチが実現できます。

Lib_es_init_dictionary

機能 エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）の初期化

形式

```
#include "f_edgsrc.h"
ESERR_T Lib_es_init_dictionary( void *dictionary, SIZE_T size );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 エッジサーチに関する辞書（サーチパタン定義エリア）の初期化を行います。

- ① **dictionary* は、辞書（サーチパタン定義エリア）の先頭番地です。本ライブラリでは、領域は確保しませんので、Lib_falloc や Lib_mlalloc等で、予め領域を確保して、その先頭番地を指定してください。
- ② *size* は、領域のバイト数です。確保してあるサイズより大きな値を指定すると、正常動作が保証されません。小さい分には何も問題ありません。

戻り値 処理結果

値	定数	意味
0	ESERR_NOHING	正常終了しました。
- 3	ESERR_NOT_ENOUGH_CAPACITY	指定されたサイズでは少なすぎます。
-101	ESERR_ARGUMENT1	1 番目の引き数に誤りがあります。
-102	ESERR_ARGUMENT2	2 番目の引き数に誤りがあります。

例 ファイルessmpl.cとしてcsc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。
「essmpl.c」はエッジサーチを体験するのに十分なプログラムとなっていますので、このプログラムを改造して使うのも1つの方法です。

留意事項 ○全てのエッジサーチ用のライブラリに先立って本ライブラリをコールしてください。

○辞書のサイズは以下の計算式を参考にしてください。

$$dic_cap = dic_mng + (ptn_mng + 12 \times vect_n) \times ptn_n$$

記号の意味

- dic_cap* : 辞書のサイズ（バイト）
- dic_mng* : 辞書の管理領域（1 6 4バイト）
- ptn_mng* : サーチパタンの管理領域（1 6 0バイト）
- vect_n* : シフトベクトル数
- ptn_n* : サーチパタン数

例えば、シフトベクトルを1 0 0本とすると
パタン数1 0個で1 3 7 6 4バイト、1 0 0個で1 3 6 1 6 4バイトとなります。

Lib_es_set_max_edge

機能

エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）へ取り込み最大エッジ数の登録

形式

```
#include "f_edgsrc.h"
```

```
9 0 X
```

```
ESERR_T Lib_es_set_max_edge( void *dictionary, unsigned long max_edge );
```

```
FVL/LNX
```

```
ESERR_T Lib_es_set_max_edge( void *dictionary, unsigned int max_edge );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

エッジ画像から取り込んでくるエッジの最大数を設定します。

- ① ***dictionary** は、辞書（サーチパタン定義エリア）の先頭番地です。
本ライブラリをコールする前に、Lib_es_init_dictionary を呼び出しておく必要があります。
- ② **max_edge** はエッジ画像から切り出してくる最大エッジ数を指定します。
ワークメモリが十分あるときは 50000程度、少ないときは、10000程度を目安にしてください。（1エッジにつき8バイト必要になります。）この値が小さいと、ノイズの多い画像には対応できなくなります。

戻り値

処理結果

値	定数	意味
0	ESERR_NOTHING	正常終了しました。
-1	ESERR_UNDEFINE_DICT	エッジサーチ用辞書が初期化されていません。
-101	ESERR_ARGUMENT1	1番目の引き数に誤りがあります。
-102	ESERR_ARGUMENT2	2番目の引き数に誤りがあります。

例

ファイルessmpl.cとしてcsc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

「essmpl.c」はエッジサーチを体験するのに十分なプログラムとなっていますので、このプログラムを改造して使うのも1つの方法です。

留意事項

- 本ライブラリの最大エッジ数はエッジサーチの処理時間には影響しません。
メインメモリの容量に関係するのみですので、許す限り大きくしておいてください。
- ここで設定した max_edge の情報は、Lib_es_reg_pattern 及び Lib_es_calculation 内で使われます。

Lib_es_change_dictionary_size

機 能 エッジサーチ用辞書（サーチパターン定義エリア）のサイズ変更

形 式

```
#include "f_edgsrc.h"
ESERR_T Lib_es_change_dictionary_size( void *dictionary, SIZE_T set_size );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説

エッジサーチ用辞書（サーチパターン定義エリア）のサイズ変更をします。
Lib_falloc や Lib_mlalloc 等により領域を変更した際には、合わせて本ライブラリをコールしてください。

- ① ***dictionary** は、辞書（サーチパターン定義エリア）の先頭番地です。
本ライブラリをコールする前に、Lib_es_init_dictionary をコールしておく必要があります。
- ② **set_size** は、変更後のサイズ（バイト数）です。
現状のサイズに対する追加分や削減分ではなく、直接希望のサイズを指定してください。
既にボタンが登録されている場合、そのサイズ（辞書の残サイズ）より小さくすることはできません。

戻り値

処理結果		
値	定 数	意 味
0	ESERR_NOTHING	正常終了しました。
- 1	ESERR_UNDEFINE_DICT	エッジサーチ用辞書が初期化されていません。
-101	ESERR_ARGUMENT1	1 番目の引き数に誤りがあります。
-102	ESERR_ARGUMENT2	2 番目の引き数に誤りがあります。

例

辞書サイズを `set_size` に変更します。

```
#include "f_edgsrc.h"

int change_process(
void    *dict_area;    /* 入力: 辞書 */
SIZE_T  set_size;      /* 入力: 変更したいサイズ */
)
{
    SIZE_T min_size;    /*最小辞書サイズ*/
    SIZE_T max_size;    /*最大辞書サイズ*/
    SIZE_T remnant_size; /*既に設定してある辞書の残サイズ*/
    SIZE_T whole_size;  /*既に設定してある辞書の全サイズ*/
    SIZE_T usable_size; /*既に設定してある辞書の
                        サーチパタンの登録可能な全サイズ*/
    ESERR_T status;     /*エラー報告*/

    if( ESERR_NOTHING != ( status = Lib_es_get_dictionary_size
        ( dict_area, &whole_size, &usable_size, &remnant_size ) ) )
    {
        min_size = whole_size - remnant_size;
        max_size = MAX_DICT_SIZE;
        if( min_size < set_size && set_size <= max_size )
            if( ESERR_NOTHING != ( status = Lib_es_change_dictionary_size
                ( dict_area, set_size ) ) )
                Lib_es_error_message( status );
    }
    else Lib_es_error_message( status );

    return( ( status == ESERR_NOTHING ) ? NORMAL_RETURN : ERROR_RETURN );
}
```

留意事項

- ここでのサイズ変更はあくまでも辞書の管理上必要となるもので、辞書の領域を広げるものではありません。
実際のサイズ変更は本ライブラリをコールする前に、`Lib_falloc` や `Lib_mlalloc` 等により領域を変更しておいてください。

Lib_es_get_dictionary_size

機 能 エッジサーチ用辞書（サーチパターン定義エリア）のサイズ情報の取得

形 式

```
#include "f_edgsrc.h"
ESERR_T Lib_es_get_dictionary_size( void *dictionary, SIZE_T *whole_size,
                                   SIZE_T *usable_size, SIZE_T *remnant_size );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 エッジサーチ用辞書（サーチパターン定義エリア）のサイズ情報を取得します。

- ① ***dictionary** は、辞書（サーチパターン定義エリア）の先頭番地です。
本ライブラリをコールする前に、Lib_es_init_dictionary をコールしておく必要があります。
- ② ***whole_size** は、辞書の全サイズ（バイト数）です。
Lib_es_init_dictionary や Lib_es_change_dictionary_size で設定したsize の値です。
- ③ ***usable_size** は、サーチパターンが登録可能な全サイズ（バイト数）です。
*whole_size から辞書の管理領域（1 6 4バイト）を引いたものが本サイズになります。
- ④ ***remnant_size** は、これからサーチパターンが登録可能なサイズ（バイト数）で、サーチパターンが登録できるか否かは、このサイズを確認することになります。

戻り値

処理結果		
値	定 数	意 味
0	ESERR_NOTHING	正常終了しました。
- 1	ESERR_UNDEFINE_DICT	エッジサーチ用辞書が初期化されていません。
-101	ESERR_ARGUMENT1	1 番目の引き数に誤りがあります。
-102	ESERR_ARGUMENT2	2 番目の引き数に誤りがあります。
-103	ESERR_ARGUMENT3	3 番目の引き数に誤りがあります。
-104	ESERR_ARGUMENT4	4 番目の引き数に誤りがあります。

例 Lib_es_change_dictionary_size の例を参照してください。

留意事項 ○ *remnant_size がサーチパターンを登録するのに十分でないときは、領域を確保して、更に、Lib_es_change_dictionary_size をコールしてサイズを大きくしてください。

Lib_es_get_pattern_n

機能 エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）内のサーチパタン数取得

形式

```
#include "f_edgsrc.h"
```

```
9 0 X
```

```
ESERR_T Lib_es_get_pattern_n( void *dictionary, unsigned long *pattern_n );
```

```
FVL/LNX
```

```
ESERR_T Lib_es_get_pattern_n( void *dictionary, unsigned int *pattern_n );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）内に登録されているサーチパタン数を取得します。

- ① ***dictionary** は、辞書（サーチパタン定義エリア）の先頭番地です。
本ライブラリをコールする前に、Lib_es_init_dictionary をコールしておく必要があります。
- ② ***pattern_n** は、辞書に登録されているサーチパタン数です。

戻り値

処理結果

値	定 数	意 味
0	ESERR_NOTHING	正常終了しました。
- 1	ESERR_UNDEFINE_DICT	エッジサーチ用辞書が初期化されていません。
-101	ESERR_ARGUMENT1	1 番目の引き数に誤りがあります。
-102	ESERR_ARGUMENT2	2 番目の引き数に誤りがあります。

例

ファイルessmpl.cとしてcsc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。

「essmpl.c」はエッジサーチを体験するのに十分なプログラムとなっていますので、このプログラムを改造して使うのも1つの方法です。

留意事項

ありません。

Lib_es_get_pattern_name

機 能 エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）内のサーチパタン名取得

形 式

```
#include "f_edgsrc.h"
ESERR_T Lib_es_get_pattern_name( void *dictionary, int page,
                                unsigned char *name );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）内に登録されているサーチパタンの名称を取得します。

- ① ***dictionary** は、辞書（サーチパタン定義エリア）の先頭番地です。
本ライブラリをコールする前に、Lib_es_init_dictionary をコールしておく必要があります。
- ② **page** は、辞書内のページです。ページは、登録の古い順に 0 から昇順になっています。
例えば、サーチパタンを「A」「B」「C」という順に登録して、更に、「B」を変更した場合は、ページ 0 が「A」、ページ 1 が「C」、ページ 2 が「B」になっています。
- ③ ***name** はサーチパタン名称が格納されます。サーチパタン名がコピーされますので、コールする側で 5 文字以上の領域を確保しておく必要があります。
（コールする側でのプログラム例： unsigned char name[5]; ）

戻り値

処理結果		
値	定 数	意 味
0	ESERR_NOTHING	正常終了しました。
- 1	ESERR_UNDEFINE_DICT	エッジサーチ用辞書が初期化されていません。
-101	ESERR_ARGUMENT1	1 番目の引き数に誤りがあります。
-102	ESERR_ARGUMENT2	2 番目の引き数に誤りがあります。
-103	ESERR_ARGUMENT3	3 番目の引き数に誤りがあります。

例 ファイルessmpl.cとしてcsc90¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。
「essmpl.c」はエッジサーチを体験するのに十分なプログラムとなっていますので、このプログラムを改造して使うのも 1 つの方法です。

留意事項 ありません。

Lib_es_reg_pattern

機能

エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）へサーチパタン登録

形式

```
#include "f_edgsrc.h"
```

9 0 X

```
ESERR_T Lib_es_reg_pattern( void *dictionary, unsigned char *name,  
                           void *edge, BOX_T *pattern_area,  
                           unsigned long vector_n, PNT_T *coord );
```

FVL/LNX

```
ESERR_T Lib_es_reg_pattern( void *dictionary, unsigned char *name,  
                           void *edge, BOX_T *pattern_area,  
                           unsigned int vector_n, PNT_T *coord );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）内へサーチパタンを登録します。

- ① ***dictionary** は、辞書（サーチパタン定義エリア）の先頭番地です。
本ライブラリをコールする前に、Lib_es_init_dictionary をコールしておく必要があります。
- ② ***name** は、登録する際のサーチパタン名称です。
1～4文字のASCII文字で指定してください。
既に登録されているサーチパタン名を指定すると、その内容が更新されます。
- ③ ***edge** はエッジが格納されているグレイメモリの先頭番地です。
エッジでないものは「0」、エッジは「0以外」として扱いますので、そのようになるようにエッジ検出フィルタ等を調整してください。
- ④ ***pattern_area** は ***edge** 中でのサーチパタンを切り出す領域です。
この範囲内でシフトベクトル（これがサーチパタンになる）を抽出して登録します。

なお、BOX_T は以下のように定義されています。

```
typedef struct  
{  
    PNT_T st;  
    PNT_T ed;  
} BOX_T;
```

上記中に出てくるPNT_Tは以下のように定義されています。

```
typedef struct  
{  
    int x;  
    int y;  
} PNT_T;
```

- ⑤ **vector_n** はシフトベクトル数で、1～1000の範囲で指定できます。
シフトベクトルを多くすると位置精度や認識率が向上しますが、処理時間が長くなります。複雑形状のサーチパターンで、100程度、簡単なもので、30程度を目安とするとういでしょう。認識率が悪ければ、値をより大きく、処理速度が遅ければ、より少なくしてください。
なお、ver.4.3以降は0が指定できるようになりました。
0を指定すると自動的にシフトベクトル数を決定します。
- ⑥ ***coord** は Lib_es_calculation で返ってくるサーチパターン上の座標位置です。
といっても、サーチパターン上にある必要はないので、妥当とおもわれる位置を入力してください。
X軸座標値・Y軸座標値共に10倍値を指定してください。
PNT_T は項④のように定義されています。
なお、ver.4.3以降は0が指定できるようになりました。
0を指定すると自動的にシフトベクトル数を決定します。

戻り値

処理結果

値	定数	意味
0	ESERR_NOTHING	正常終了しました。
－1	ESERR_UNDEFINE_DICT	エッジサーチ用辞書が初期化されていません。
－3	ESERR_NOT_ENOUGH_CAPACITY	辞書内の残容量が少なすぎて登録できません。
－4	ESERR_NOT_ENOUGH_MEMORY	ワークメモリが足りません。
－6	ESERR_NOT_FOUND_EDGE	エッジ画像内にエッジが見つかりません。
－7	ESERR_TOO_MANY_EDGE	エッジ画像内のエッジが多すぎます。
－9	ESERR_NOT_FOUND_VECTOR	良好なシフトベクトルが見つかりません。
－101	ESERR_ARGUMENT1	1番目の引き数に誤りがあります。
－102	ESERR_ARGUMENT2	2番目の引き数に誤りがあります。
－103	ESERR_ARGUMENT3	3番目の引き数に誤りがあります。
－104	ESERR_ARGUMENT4	4番目の引き数に誤りがあります。
－105	ESERR_ARGUMENT5	5番目の引き数に誤りがあります。
－106	ESERR_ARGUMENT6	6番目の引き数に誤りがあります。
－999	ESERR_INTERNAL_PROCESS	内部処理に障害が発生しました。 辞書の内容が破壊されている可能性があります。

例

ファイルessmpl.cとしてcsc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。
「essmpl.c」はエッジサーチを体験するのに十分なプログラムとなっていますので、このプログラムを改造して使うのも1つの方法です。

留意事項

- エッジ座標がきれいにでていないと、位置精度・認識率共に低下しますので、なるべくノイズのないエッジ画像をサーチパターンにしてください。
- 処理結果で ESERR_NOT_ENOUGH_MEMORY が返された時は、Lib_es_set_max_edge の値を小さくしてください。
また、ESERR_TOO_MANY_EDGE が返された時は、Lib_es_set_max_edgeのmax_edge の値を大きくしてください。

Lib_es_del_pattern

機能 エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）からサーチパタン消去

形式

```
#include "f_edgsrc.h"
ESERR_T Lib_es_del_pattern( void *dictionary, unsigned char *name );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 エッジサーチ用辞書（サーチパタン定義エリア）内に登録されているサーチパタンを消去します。

- ① ***dictionary** は、辞書（サーチパタン定義エリア）の先頭番地です。
本ライブラリをコールする前に、Lib_es_init_dictionary をコールしておく必要があります。
- ② ***name** は、消去したいサーチパタン名です。
1～4文字のASCII文字で指定してください。
辞書内に登録されていない文字を指定すると、エラーになります。

戻り値 処理結果

値	定数	意味
0	ESERR_NOTHING	正常終了しました。
-1	ESERR_UNDEFINE_DICT	エッジサーチ用辞書が初期化されていません。
-5	ESERR_NOT_FOUND_PATTERN	辞書内に指定されたサーチパタンが見つかりませんでした。
-101	ESERR_ARGUMENT1	1番目の引き数に誤りがあります。
-102	ESERR_ARGUMENT2	2番目の引き数に誤りがあります。
-999	ESERR_INTERNAL_PROCESS	内部処理に障害が発生しました。 辞書の内容が破壊されている可能性があります。

例 ファイルessmpl.cとしてcsc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。
「essmpl.c」はエッジサーチを体験するのに十分なプログラムとなっていますので、このプログラムを改造して使うのも1つの方法です。

留意事項 ありません。

Lib_es_calculation

機能

エッジサーチ実行

形式

```
#include "f_edgesrc.h"
ESERR_T Lib_es_calculation( void *dictionary, unsigned char *name,
                           void *edge, BOX_T *search_area,
                           int pick_n, int rand_n, PNT_T *position );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

エッジサーチを実行します。

- ① ***dictionary** は、辞書（サーチパタン定義エリア）の先頭番地です。
本ライブラリをコールする前に、Lib_es_init_dictionary をコールしておく必要があります。
- ② ***name** は、サーチしたいサーチパタン名です。
1～4文字のASCII文字で指定してください。
辞書に登録されていない文字を指定すると、エラーになります。
- ③ ***edge** はエッジが格納されているグレイメモリの先頭番地です。
エッジでないものは「0」、エッジは「0以外」として扱いますので、そのようになるようにエッジ検出フィルタ等を調整してください。
- ④ ***search_area** は *edge 中でサーチしたい領域です。

なお、BOX_T は以下のように定義されています。

```
typedef struct
{
    PNT_T st;
    PNT_T ed;
} BOX_T;
```

上記中に出てくるPNT_Tは以下のように定義されています。

```
typedef struct
{
    int x;
    int y;
} PNT_T;
```

- ⑤ **pick_n** は抽出したい個数です。1～100の範囲で指定できます。
サーチエリア内にここで指定する値以下の個数しかないときでも、強制的にこの数分だけサーチしますので、必要最低限の値にしておいてください。

- ⑥ **rand_n** はエッジ画像内のエッジに対して間引く係数です。1 ～ 1 0 0 の範囲で設定できます。
 具体的には、3 を指定したとすると、エッジ画像内の全エッジに対して 1 / 3 のエッジをランダムに選びだし、そのエッジのみからエッジサーチ計算をします。
 このパラメータは計算時間を速くしたいときのみ 2 以上の数値を設定するようにして、通常は 1 を指定してください。位置精度に敏感に反応します。
- ⑦ ***position** はサーチ結果座標で、1 0 倍値になります。
 Lib_es_reg_pattern で指定した、*coord の座標位置に該当します。
 コールする側で pick_n 分の容量を確保しておいてください。
 (コールする側でのプログラム例: PNT_T position[pick_n];)
 なお、PNT_T は項④のように定義されています。

戻り値

処理結果

値	定 数	意 味
0	ESERR_NOTHING	正常終了しました。
- 1	ESERR_UNDEFINE_DICT	エッジサーチ用辞書が初期化されていません。
- 4	ESERR_NOT_ENOUGH_MEMORY	ワークメモリが足りません。
- 5	ESERR_NOT_FOUND_PATTERN	サーチしようとしているパタンが辞書内に見つかりません。
- 6	ESERR_NOT_FOUND_EDGE	エッジ画像内にエッジが見つかりません。
- 7	ESERR_TOO_MANY_EDGE	エッジ画像内のエッジが多すぎます。
- 8	ESERR_NOT_CALCULATION	最小 2 乗計算に失敗しました。
-101	ESERR_ARGUMENT1	1 番目の引き数に誤りがあります。
-102	ESERR_ARGUMENT2	2 番目の引き数に誤りがあります。
-103	ESERR_ARGUMENT3	3 番目の引き数に誤りがあります。
-104	ESERR_ARGUMENT4	4 番目の引き数に誤りがあります。
-105	ESERR_ARGUMENT5	5 番目の引き数に誤りがあります。
-106	ESERR_ARGUMENT6	6 番目の引き数に誤りがあります。
-107	ESERR_ARGUMENT7	7 番目の引き数に誤りがあります。
-999	ESERR_INTERNAL_PROCESS	内部処理に障害が発生しました。 辞書の内容が破壊されている可能性があります。

例

ファイルessmpl.cとしてcsc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。
 「essmpl.c」はエッジサーチを体験するのに十分なプログラムとなっていますので、このプログラムを改造して使うのも 1 つの方法です。

留意事項

- 処理結果で ESERR_NOT_ENOUGH_MEMORY が返された時は、Lib_es_set_max_edge の値を小さくしてください。
 また、ESERR_TOO_MANY_EDGE が返された時は、Lib_es_set_max_edge の max_edge を大きくしてください。

Lib_es_error_message

機 能 エッジサーチ用エラーメッセージ表示

形 式

```
#include "f_edgsrc.h"
void Lib_es_error_message( ESERR_T err_code );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 エッジサーチに関するライブラリ群から出力されるエラーをメッセージとしてモニタ上に表示します。

① **err_code** は、ESERR_T 内で定義されているエラーコードです。

戻り値 ありません。

例 ファイルessmpl.cとしてcsc90*¥sample(fv904¥sample)ディレクトリにインストールされていますので、そちらを参照してください。
「essmpl.c」はエッジサーチを体験するのに十分なプログラムとなっていますので、このプログラムを改造して使うのも1つの方法です。

留意事項 ○エラー表示に本ライブラリを使わなければならないということはありません。

7．濃淡エッジ計測ライブラリ

このライブラリは、I Cのピン等の同じ形状で一列に並んでいる物を対象にしています。
エッジを計測して幅、ピッチ、中心座標を出力する関数とエッジ位置を出力する関数があります。
前者については以下に示す2種類の使い方があります。

- (1) 出力値を画素単位にしたい場合は座標変換係数を256としてエッジ測定を行い、出力値を浮動小数点型に変換後16.0で割ってください。
- (2) 出力値を物理寸法等にしたい場合は、予めエッジ平均測定を行い、座標変換係数を求めた後、エッジ測定を実行してください。

エッジ計測プログラム例 - 1

変換係数を算出後、計測を行い、幅とピッチを出力します。

```
#include "f_em.h"          /* エッジ計測のヘッダーファイル */
#include "f_stdio.h"
#include "f_graph.h"
#include "f_video.h"

void main ( void )
{
    EM_AVR_INSPECTION avr;    /* エッジ平均測定の結果と変換係数を格納する構造体 */
    EM_INSPECTION inspection; /* エッジ測定結果を格納する構造体 */
    int i;
    int pitch = 1000;        /* ピッチ = 1000ミクロン */
    int width = 0;           /* 幅 = ? */

    if ( Lib_em_inspection_open() == NORMAL_RETURN ) /* エッジ計測の開始 */
    {
        Lib_drawline( 100, 100, 400, 100 );
        Lib_init_cursor();
        Lib_display_message( 400, 400, "開始", "係数算出" );

        Lib_freeze( TRANSMIT );
        Lib_em_avr_inspection( 100, 100, 400, 100, 50, 50,
                                1, 1000, 1000, &avr ); /* エッジ平均測定 */
        Lib_em_calib( &avr, pitch, width );             /* 変換係数を求める */
        Lib_em_edge_disp();                             /* エッジ位置を表示する */
        printf( "YrYnfactor:%d", avr.factor );
        Lib_freerun();

        Lib_display_message( 400, 400, "開始", "エッジ計測" );

        Lib_cls( LINE_PLANE, 0 );
        Lib_drawline( 100, 100, 400, 100 );
        Lib_freeze( TRANSMIT );
        Lib_em_inspection( 100, 100, 400, 100, 50, 50,
                            1, 1000, 1000, avr.factor, &inspection ); /* エッジ測定 */
        printf( "YrYnnum:%d", inspection.num );
        for ( i = 0; i < inspection.num; i++ )
        {
            printf( "YrYnx:%d pitch:%d width:%d", inspection.x[i]/16,
                    inspection.pitch[i], inspection.width[i] );
        }
        Lib_em_edge_disp(); /* エッジ位置を表示する */
        Lib_em_inspection_close(); /* エッジ計測の終了 */
        Lib_freerun();

        Lib_display_message( 400, 400, "終了", "エッジ計測" );
    }
}
```

エッジ計測プログラム例 - 2

エッジ計測を行い、エッジ位置を出力します。

```
#include "f_em.h"      /* エッジ計測のヘッダーファイル */
#include "f_stdio.h"
#include "f_graph.h"
#include "f_video.h"

void main ( void )
{
    EM_EDGE_INFO edge_info;
    int i;
    char string[64];

    Lib_init_cursor();

    if ( Lib_em_inspection_open() == NORMAL_RETURN ) /* エッジ検査の開始 */
    {
        Lib_drawline( 100, 240, 400, 240 );
        Lib_display_message( 400, 400, "開始", "エッジ計測" );

        Lib_freeze( TRANSMIT );

        Lib_em_edge_pos( 100, 240, 400, 240, 50,
                        50, &edge_info );      /* エッジ位置の計測 */

        /* 計測結果の表示 */
        Lib_sprintf( string, "num:%d", edge_info.num );
        Lib_chrdisp( 1, 1, string );

        for ( i = 0; i < edge_info.num; i++ )
        {
            Lib_sprintf( string, "up x:%7.2lf", (double)edge_info.upx[i] /16.0 );
            Lib_chrdisp( 1, i+2, string );

            Lib_sprintf( string, "down x:%7.2lf", (double)edge_info.downx[i] /16.0 );
            Lib_chrdisp( 25, i+2, string );

        }

        Lib_em_edge_disp();      /* エッジ位置にマークを表示する */

        Lib_display_message( 400, 400, "終了", "エッジ計測" );

        Lib_em_inspection_close(); /* エッジ検査の終了 */
        Lib_freerun();
    }
}
```

Lib_em_inspection_open

機 能 エッジ計測の開始

形 式

```
#include "f_em.h"
int Lib_em_inspection_open( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 エッジ計測を開始します。この関数を実行しなければ、計測は行えません。
必要なワークメモリのサイズはX方向画素数×32バイトです。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
-1	NOT_ENOUGH_MEMORY	ワークメモリが確保できませんでした。

例 エッジ計測プログラム例－1，エッジ計測プログラム例－2を参照してください。

留意事項 ありません。

Lib_em_inspection_close

機 能 エッジ計測の終了

形 式

```
#include "f_em.h"
void Lib_em_inspection_close( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 エッジ計測を終了します。

戻り値 ありません。

例 エッジ計測プログラム例－１， エッジ計測プログラム例－２を参照してください。

留意事項 ありません。

機能 エッジ平均測定

形式


```
#include "f_em.h"
int Lib_em_avr_inspection( int sx, int sy, int ex, int ey, int diff_p,
                           int level_p, int precise, int xaspect, int yaspect,
                           EM_AVR_INSPECTION *avr );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

エッジ計測の出力値を物理寸法にしたい場合に使用します。
エッジ計測を行う座標変換係数を求めるため、平均ピッチ及び平均幅を測定します。
測定開始点が黒（低輝度）の場合は黒を背景とみなして、白（高輝度）の部分の幅を測定します。
測定開始点が白の場合は黒の部分の幅を測定します。

- ① **sx** は測定開始X位置です。
- ② **sy** は測定開始Y位置です。
- ③ **ex** は測定終了X位置です。
- ④ **ey** は測定終了Y位置です。
- ⑤ **diff_p** はエッジ検出微分しきい値（1～99％）です。
仮エッジ検出の際、最大微分値を100％としてエッジ検出微分しきい値に満たない仮エッジは無視されます。
（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）
- ⑥ **level_p** はエッジ検出濃度しきい値（1～99％）です。
エッジ検出の際、濃度の谷から山までを100％として、エッジ検出濃度しきい値にあたる座標をエッジ座標としています。
（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）



⑦ **precise** は精度です。

値	定数	意味
1	EM_NORMAL_PRECISE	1ラインの測定値を出力
2	EM_HIGH_PRECISE	3ライン測定 of 平均値を出力
3	EM_SUPER_PRECISE	5ライン測定 of 平均値を出力

1ラインの測定で結果が安定しない場合は、計測ラインを増すことにより改善されます。

- ⑧ **xaspect** はアスペクト比（横方向）です。

例えば、	
アスペクト比	パラメータ値
1 : 1 の場合	1 0 0 0, 1 0 0 0とします。
0. 9 9 8 1 : 1 の場合	9 9 8 1, 1 0 0 0 0とします。

⑩ ***avr** は測定結果を格納する EM_AVR_INSPECTION型の構造体へのポインタです。

戻り値

例

留意事項

- 187 -

機能 座標変換係数を求める

形式

```
#include "f_em.h"
int Lib_em_calib( EM_AVR_INSPECTION *avr, int pitch, int width );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 エッジ計測の出力値を物理寸法にしたい場合に使用します。
エッジ平均測定で得た測定結果を使用して座標変換係数を求めます。
求められた座標変換係数は構造体に納められます。

① ***avr** は平均測定結果を格納した EM_AVR_INSPECTION型の構造体へのポインタです。

```
typedef struct
{
    int    num;           /* エッジ平均測定結果          */
    int    pitch;        /* 数                            */
    int    width;        /* 平均ピッチ（画素の16倍値）  */
    int    factor;       /* 平均エッジ幅（画素の16倍値）*/
    int    factor;       /* 座標変換係数                */
} EM_AVR_INSPECTION;
```

② **pitch** は変換後のピッチです。
設定範囲は 0～10,000,000 です。

③ **width** は変換後のエッジ幅です。
設定範囲は 0～10,000,000 です。

0を設定すると変換係数の算出に反映されません。
pitch, width のどちらかには0以外の値を設定してください。
変換後の値として物理寸法を与える場合は256以上の整数を与えます。
例えば、ピッチが1ミリの場合は pitch = 1 とせずに 1000ミクロンとして
pitch = 1000 とします。
これは内部の計算が整数計算なので、数が256より少ないと精度が得られなくなるためです。

座標変換係数は、次の方法で算出されます。
$$\left(\text{座標変換係数} / 16 \right) = \left(\text{変換後のピッチ} / \left(\text{平均ピッチ} / 16 \right) + \text{変換後の幅} / \left(\text{平均幅} / 16 \right) \right) / 2$$

戻り値

処理結果

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
-4	BAD_PARAMETER	パラメータが異常です。

例

エッジ計測プログラム例－1を参照してください。

留意事項

○ Lib_em_avr_inspection を実行前にコールする必要があります。

機能 エッジ測定

形式


```
#include "f_em.h"
int Lib_em_inspection( int sx, int sy, int ex, int ey, int diff_p, int level_p,
                      int precise, int xaspect, int yaspect, int factor,
                      EM_INSPECTION *inspection );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

測定結果は、数とピッチと幅及び、中心座標が出力されます。
数は最大512本まで測定できます。
測定開始点が黒（低輝度）の場合は黒を背景とみなして、白（高輝度）の部分の幅を測定します。
測定開始点が白の場合は黒の部分の幅を測定します。

- ① **sx** は測定開始X位置です。
- ② **sy** は測定開始Y位置です。
- ③ **ex** は測定終了X位置です。
- ④ **ey** は測定終了Y位置です。
- ⑤ **diff_p** はエッジ検出微分しきい値（1～99％）です。
仮エッジ検出の際、最大微分値を100％としてエッジ検出微分しきい値に満たない仮エッジは無視されます。（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）
- ⑥ **level_p** はエッジ検出濃度しきい値（1～99％）です。
エッジ検出の際、濃度の谷から山までを100％として、エッジ検出濃度しきい値にあたる座標をエッジ座標としています。（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）



⑦ **precise** は精度です。

値	定数	意味
1	EM_NORMAL_PRECISE	1ラインの測定値を出力します。
2	EM_HIGH_PRECISE	3ライン測定の平均値を出力します。
3	EM_SUPER_PRECISE	5ライン測定の平均値を出力します。

1ラインの測定で結果が安定しない場合は、測定ラインを増すことにより改善されます。

- ⑧ **xaspect** はアスペクト比（横方向）です。

⑨ **aspect** はアスペクト比（縦方向）です。

例えば、

アスペクト比	パラメータ値
1 : 1 の場合	1 0 0 0, 1 0 0 0とします。
0. 9 9 8 1 : 1 の場合	9 9 8 1, 1 0 0 0 0とします。

⑩ **factor** は座標変換係数です。

測定結果を画素単位にしたいときは、factor=256 として出力値を浮動小数点型にして 16.0 で割ってください。

測定結果を物理寸法にしたい場合は、あらかじめエッジ平均測定を行い、Lib_em_calib で得た値を factor としてください。

⑪ ***inspection** は測定結果を格納する EM_INSPECTION型の構造体へのポインタです。

```
#define MAX_NUM      512          /*最大計測可能数*/
typedef struct
{
    int      num;                  /*数*/
    int      pitch[ MAX_NUM ];    /*ピッチ（座標変換係数で正規化された値）*/
    int      width[ MAX_NUM ];    /*エッジ幅（座標変換係数で正規化された値）*/
    int      x[ MAX_NUM ];        /*中心X座標（1 6 倍値）*/
    int      y[ MAX_NUM ];        /*中心Y座標（1 6 倍値）*/
} EM_INSPECTION;
```

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
－ 1	NOT_ENOUGH_MEMORY	ワークメモリが確保できませんでした。
－ 2	BAD_POSITION	測定位置が処理範囲を越えています。
－ 3	NOT_OPEN	オープンしていません。
－ 4	BAD_PARAMETER	パラメータが異常です。
－ 5	OUT_OF_SPACE	最大計測数を越えました。

例

エッジ計測プログラム例－ 1 を参照してください。

留意事項

○ EM_INSPECTION型の構造体を確保する必要があります。

機能 エッジ位置の出力

形式


```
include "f_em.h"
int Lib_em_edge_pos( int sx, int sy, int ex, int ey,
                    int diff_p, int level_p, EM_EDGE_INFO *edge_info )
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 エッジの位置を測定して出力します。

- ① **sx** は測定開始X位置です。
- ② **sy** は測定開始Y位置です。
- ③ **ex** は測定終了X位置です。
- ④ **ey** は測定終了Y位置です。
- ⑤ **diff_p** はエッジ検出微分しきい値（1～99％）です。
仮エッジ検出の際、最大微分値を100％としてエッジ検出微分しきい値に満たない仮エッジは無視されます。（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）
- ⑥ **level_p** はエッジ検出濃度しきい値（1～99％）です。
エッジ検出の際濃度の谷から山までを100％として、エッジ検出濃度しきい値にあたる座標をエッジ座標としています。（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）
- ⑦ **edge_info** はエッジ情報を格納する構造体へのポインタです。

```
#define MAX_NUM          512      /* 最大計測可能数 */
typedef struct
{
    int    num;                /* 上昇エッジ数及び、下降エッジ数 */
    int    upx[ MAX_NUM ];     /* 濃度値上昇時のX位置(16倍値) */
    int    upy[ MAX_NUM ];     /* 濃度値上昇時のY位置(16倍値) */
    int    downx[ MAX_NUM ];   /* 濃度値下降時のX位置(16倍値) */
    int    downy[ MAX_NUM ];   /* 濃度値下降時のY位置(16倍値) */
} EM_EDGE_INFO;
```



戻り値

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
-5	OUT_OF_SPACE	最大計測数を越えました。

例

エッジ計測プログラム例－2を参照してください。

留意事項

○EM_EDGE_INFO型の構造体を確保する必要があります。
Lib_em_inspection_open を実行前にコールする必要があります。

Lib_em_edge_disp

機 能 エッジ位置を表示

形 式

```
#include "f_em.h"
void Lib_em_edge_disp( void );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	

解 説 エッジ位置を線画プレーンに表示します。

戻り値 ありません。

例 エッジ計測プログラム例－1， エッジ計測プログラム例－2を参照してください。

留意事項 ○Lib_em_avr_inspection, Lib_em_inspection, Lib_em_edge_pos を実行後、この関数を使用できます。

Lib_em_avr_inspection2

機能

エッジ平均測定

形式

```
#include "f_em.h"
int Lib_em_avr_inspection2( int sx, int sy, int ex, int ey, int diff_p,
                           int level_p, int precise, int xaspect, int yaspect,
                           int color, EM_AVR_INSPECTION *avr );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

エッジ計測の出力値を物理寸法にしたい場合に使用します。

エッジ計測を行う座標変換係数を求めるため、平均ピッチ及び平均幅を測定します。

Lib_em_avr_inspection との相違点は次の通りです。

- 1) 計測対象物の色を指定できます。
- 2) エッジの検出線の数で 1 以上の任意の奇数で指定できます。

① *sx* は測定開始 X 位置です。

② *sy* は測定開始 Y 位置です。

③ *ex* は測定終了 X 位置です。

④ *ey* は測定終了 Y 位置です。

⑤ *diff_p* はエッジ検出微分しきい値（1～99%）です。

仮エッジ検出の際、最大微分値を 100% としてエッジ検出微分しきい値に満たない仮エッジは無視されます。

（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）

⑥ *level_p* はエッジ検出濃度しきい値（1～99%）です。

エッジ検出の際、濃度の谷から山までを 100% として、エッジ検出濃度しきい値にあたる座標をエッジ座標としています。

（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）

⑦ *precise* はエッジの検出線の数です。1 以上の奇数で指定してください。

計測ラインを増すことにより安定性が改善されますが、処理時間は比例して増大します。

⑧ *xaspect* はアスペクト比（横方向）です。

⑨ *yaspect* はアスペクト比（縦方向）です。

例えば、

アスペクト比

パラメータ値

1 : 1 の場合 1000, 1000 とします。
0.9981 : 1 の場合 9981, 10000 とします。

⑩ **color** は計測対象物の色です。

値	定数	意味
0	BLACK_COLOR	計測対象物が黒
1	WHITE_COLOR	計測対象物が白

⑪ ***avr** は測定結果を格納する EM_AVR_INSPECTION 型の構造体へのポインタです。

```
typedef struct
{
    int    num;           /* エッジ平均測定結果          */
    int    pitch;         /* 数                          */
    int    width;         /* 平均ピッチ（画素の 16 倍値） */
    int    factor;        /* 平均エッジ幅（画素の 16 倍値） */
    int    factor;        /* 座標変換係数                */
} EM_AVR_INSPECTION;
```

戻り値

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
－1	NOT_ENOUGH_MEMORY	ワークメモリが確保できませんでした。
－2	BAD_POSITION	測定位置が処理範囲を越えています。
－3	NOT_OPEN	オープンしていません。
－4	BAD_PARAMETER	パラメータが異常です。
－5	OUT_OF_SPACE	最大計測数を越えました。

例

Lib_em_avr_inspection とほぼ同様なので、エッジ計測プログラム例－1を参照してください。

留意事項

○EM_AVR_INSPECTION 型の構造体を確保する必要があります。

Lib_em_inspection_open を実行前にコールする必要があります。

Lib_em_inspection2

機能

エッジ測定

形式

```
#include "f_em.h"
int Lib_em_inspection2( int sx, int sy, int ex, int ey, int diff_p, int level_p,
                        int precise, int xaspect, int yaspect, int factor,
                        int color, EM_INSPECTION *inspection );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

測定結果は、数とピッチと幅及び、中心座標が出力されます。

数は最大 5 1 2 本まで測定できます。

Lib_em_inspection との相違点は次の通りです。

- 1) 計測対象物の色を指定できます。
- 2) エッジの検出線の数に 1 以上の任意の奇数で指定できます。

① **sx** は測定開始 X 位置です。

② **sy** は測定開始 Y 位置です。

③ **ex** は測定終了 X 位置です。

④ **ey** は測定終了 Y 位置です。

⑤ **diff_p** はエッジ検出微分しきい値（1 ～ 99 %）です。
仮エッジ検出の際、最大微分値を 100 % としてエッジ検出微分しきい値に満たない仮エッジは無視されます。
（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）

⑥ **level_p** はエッジ検出濃度しきい値（1 ～ 99 %）です。
エッジ検出の際、濃度の谷から山までを 100 % として、エッジ検出濃度しきい値にあたる座標をエッジ座標としています。
（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）

⑦ **precise** はエッジの検出線の数です。1 以上の奇数で指定してください。
計測ラインを増すことにより安定性が改善されますが、処理時間は比例して増大します。

⑧ **xaspect** はアスペクト比（横方向）です。

⑨ **yaspect** はアスペクト比（縦方向）です。

例えば、

アスペクト比		パラメータ値
1 : 1	の場合	1000, 1000とします。
0.9981 : 1	の場合	9981, 10000とします。

⑩ **factor** は座標変換係数です。

測定結果を画素単位にしたいときは、factor=256 として出力値を浮動小数点型にして 16.0 で割ってください。

測定結果を物理寸法にしたい場合は、あらかじめエッジ平均測定を行い、Lib_em_calib で得た値を factor としてください。

⑪ **color** は計測対象物の色です。

値	定数	意味
0	BLACK_COLOR	計測対象物が黒
1	WHITE_COLOR	計測対象物が白

⑫ ***inspection** は測定結果を格納する EM_INSPECTION 型の構造体へのポインタです。

```
#define MAX_NUM      512          /*最大計測可能数*/
typedef struct
{
    int      num;                /*数*/
    int      pitch[ MAX_NUM ]; /* ピッチ (座標変換係数で正規化された値) */
    int      width[ MAX_NUM ]; /* エッジ幅 (座標変換係数で正規化された値) */
    int      x[ MAX_NUM ];      /* 中心X座標 (16倍値) */
    int      y[ MAX_NUM ];      /* 中心Y座標 (16倍値) */
} EM_INSPECTION;
```

戻り値

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
− 1	NOT_ENOUGH_MEMORY	ワークメモリが確保できませんでした。
− 2	BAD_POSITION	測定位置が処理範囲を越えています。
− 3	NOT_OPEN	オープンしていません。
− 4	BAD_PARAMETER	パラメータが異常です。
− 5	OUT_OF_SPACE	最大計測数を越えました。

例

Lib_em_inspection とほぼ同様なので、エッジ計測プログラム例ー 1 を参照してください。

留意事項

○ EM_INSPECTION 型の構造体を確保する必要があります。

Lib_em_edge_pos2

機 能 エッジ位置の出力

形 式

```
include "f_em.h"
int Lib_em_edge_pos2( int sx, int sy, int ex, int ey, int diff_p, int level_p,
                    int precise, int color, EM_EDGE_INFO *edge_info );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 エッジの位置を測定して出力します。

Lib_em_edge_pos との相違点は次の通りです。

- 1) 計測対象物の色を指定できます。
- 2) エッジの検出線の数で 1 以上の任意の奇数で指定できます。

① **sx** は測定開始 X 位置です。

② **sy** は測定開始 Y 位置です。

③ **ex** は測定終了 X 位置です。

④ **ey** は測定終了 Y 位置です。

⑤ **diff_p** はエッジ検出微分しきい値（1 ～ 99 %）です。

仮エッジ検出の際、最大微分値を 100 % としてエッジ検出微分しきい値に満たない仮エッジは無視されます。

（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）

⑥ **level_p** はエッジ検出濃度しきい値（1 ～ 99 %）です。

エッジ検出の際濃度の谷から山までを 100 % として、エッジ検出濃度しきい値にあたる座標をエッジ座標としています。

（「エッジ計測のアルゴリズムについて」の頁で解説しています。）

⑦ **precise** はエッジの検出線の数です。1 以上の奇数で指定してください。

計測ラインを増すことにより安定性が改善されますが、処理時間は比例して増大します。

⑧ **color** は計測対象物の色です。

値	定 数	意 味
0	BLACK_COLOR	計測対象物が黒
1	WHITE_COLOR	計測対象物が白

⑨ **edge_info** はエッジ情報を格納する構造体へのポインタです。

```
#define MAX_NUM          512      /* 最大計測可能数 */
typedef struct
{
    int    num;                /* 上昇エッジ数及び、下降エッジ数 */
    int    upx[ MAX_NUM ];     /* 濃度値上昇時のX位置(16 倍値) */
    int    upy[ MAX_NUM ];     /* 濃度値上昇時のY位置(16 倍値) */
    int    downx[ MAX_NUM ];   /* 濃度値下降時のX位置(16 倍値) */
    int    downy[ MAX_NUM ];   /* 濃度値下降時のY位置(16 倍値) */
} EM_EDGE_INFO;
```

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
－ 1	NOT_ENOUGH_MEMORY	ワークメモリが確保できませんでした。
－ 2	BAD_POSITION	測定位置が処理範囲を越えています。
－ 3	NOT_OPEN	オープンしていません。
－ 4	BAD_PARAMETER	パラメータが異常です。
－ 5	OUT_OF_SPACE	最大計測数を越えました。

例

Lib_em_edge_pos とほぼ同様なので、エッジ計測プログラム例－ 2 を参照してください。

留意事項

- EM_EDGE_INFO 型の構造体を確保する必要があります。
- Lib_em_inspection_open を実行前にコールする必要があります。

エッジ計測のアルゴリズムについて

1．濃淡エッジ計測ライブラリにおけるエッジ検出の前提条件

濃淡画像ライブラリの「濃淡エッジ計測ライブラリ」は、以下の図1，図2のように、計測ライン上に濃度の山（始点が暗なら終点も暗）、または濃度の谷（始点が明なら終点も明）が1組以上存在するというような条件(例えばICの足の部分)でのエッジ計測に適しています。





図 1





図 2

図3，図4のような明るくなりっぱなしや、暗くなりっぱなしの状態では、エッジが検出できない、または誤検出する場合があります。




図 3






図 4

2．エッジ計測のアルゴリズムについて

検査ライン上の濃度波形が図5のようなとします。まず、検査ライン上の濃度値を微分します。微分(厳密に言えば差分ですが)とは1画素おきに濃度値を参照し引き算することです。

計測ラインの始点座標が(50, 100)、終点座標が(100, 100)だとすると、(52, 100)の濃度値から(50, 100)の濃度値を引く、(53, 100)の濃度値から(51, 100)の濃度値を引く・・・、という処理を繰り返します。求めた微分値をプロットすると図6のような波形になります。

微分値から微分波形の頂点(図6の白丸)がわかります。そして、最大微分値もわかります。



次に仮のエッジ位置を検出します。

Δd : 微分値

$\Delta d \max$: 最大微分値

α : 微分しきい値 (%)

とすると

$$\Delta d \geq \Delta d \max \times \alpha / 100$$

となった点が仮のエッジ点(図7の黒丸)となります。





図 7



$$\Delta d \max \times \alpha / 100$$

$$\Delta d \max \times \alpha / 100$$

図 8




図 9

次に、実際のエッジ点の座標を求めます。仮のエッジ位置Aのエッジ座標を求めるために、始点から仮エッジBまでの間の最大濃度値、最小濃度値を求めます。図9のように始点位置の濃度値が g_{\min} でAとBの間に g_{\max} があります。

ここで、

g_{\max} : 最大濃度値

g_{\min} : 最小濃度値

β : 濃度しきい値 (%)

とすると、

$$(g_{\max} - g_{\min}) \times \beta / 100$$

の濃度をもつエッジ座標が求められます。

同様な処理で仮のエッジ位置Bのエッジ座標を求めます。




図 1 0

AからCの間の最大濃度値、最小濃度値を求め、同様な計算を行うことでBのエッジの座標が求められます。

8．画像強調・フィルタリングライブラリ

本ライブラリは、濃淡画像メモリの画像強調あるいはフィルタリングを行うものです。
本ライブラリを使用する場合、濃淡画像メモリが最低2面必要になります。

Lib_averaging

機能

近傍平均

形式

```
#include "f_filter.h"
void Lib_averaging ( int  src_mem_no, int  dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

指定ウィンドウ内の8ビットの深さを持つ濃淡画像において、各点の濃度値をその点の周囲の点の濃度値の平均値とすることにより、雑音除去を行います。

この平均値を求める時の近傍点数は8点です。

注目する点の出力濃度値を a_0 , 近傍点の濃度値を a_n ($n = 1 \sim 8$) とすると、下記のようになります。

a_4	a_3	a_2
a_5	a_0	a_1
a_6	a_7	a_8

$$a_0 = \frac{\sum_{i=1}^8 a_i}{8}$$

- ① **src_mem_no** は、処理対象メモリ番号です。
- ② **dst_mem_no** は、結果格納メモリ番号です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。

戻り値

ありません。

例

平均化後、モニタTV上に表示します。

```
#include "f_filter.h"
#include "f_video.h"

#define SRC_MEM_NO    0
#define DST_MEM_NO    1

void ave_disp()
{
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_averaging( SRC_MEM_NO, DST_MEM_NO );
    Lib_xvideo_transmit( DST_MEM_NO, GRAY_PLANE );
}
```


留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○外周画素の未処理について

四周 1 画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

Lib_laplacian

機能 ラプラシアン

形式

```
#include "f_filter.h"
void Lib_laplacian ( int src_mem_no, int dst_mem_no )
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 指定ウィンドウ内の8ビット深さを持つ濃淡画像について、各点の濃度値をその近傍点との差分値と置き換え、画像を尖鋭化するものです。
この差分値をもとめる時の近傍点数は8点です。
注目する点の濃度値を a_0 、近傍点の濃度値を $a_1 \sim a_8$ とすると、 a_0 の出力濃度は下記のものとなります。

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

$$\begin{aligned} & a_0 \text{ の出力濃度} \\ & = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 - 8 \cdot a_0 \end{aligned}$$

- ① *src_mem_no* は、処理対象メモリ番号です。
- ② *dst_mem_no* は、結果格納メモリ番号です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。

戻り値 ありません。

例 ラプラシアン後、モニタTV上に表示します。

```
#include "f_filter.h"
#include "f_video.h"

#define SRC_MEM_NO    0
#define DST_MEM_NO    1

void lap_disp()
{
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_laplacian( SRC_MEM_NO, DST_MEM_NO );
    Lib_xvideo_transmit( DST_MEM_NO, GRAY_PLANE );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○計算結果の精度について

差分値の計算結果が255を越える場合は、255が画像メモリにセットされます。

○外周画素の未処理について

四周1画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

Lib_max_filter

機能 近傍最大値

形式

```
#include "f_filter.h"
void Lib_max_filter (int src_mem_no, int dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 指定ウィンドウ内の8ビット深さを持つ濃淡画像について、各点の濃度値をその近傍点の最大値と置き換え、画像を拡大化するものです。
この最大値をもとめる時の近傍点数は8点です。
注目する点の濃度値を a_0 近傍点の濃度値を $a_1 \sim a_8$ とすると、 a_0 の出力濃度は下記のものとなります。

a_4	a_3	a_2
a_5	a_0	a_1
a_6	a_7	a_8

$$a_0 = \max_{\text{全 } i} (a_i)$$

(a_0 の出力濃度は、 $a_0 \sim a_8$ の濃度の
小さい順に並べ、最大値を a_0 の濃度にする。)

- ① **src_mem_no** は、処理対象メモリ番号です。
- ② **dst_mem_no** は、結果格納メモリ番号です。
src_mem_noとは、異なるメモリ番号を指定してください。

戻り値 ありません。

例 近傍最大値後、モニタTV上に表示します。

```
#include "f_filter.h"
#include "f_video.h"

#define SRC_MEM_NO    0
#define DST_MEM_NO    1

void max_disp()
{
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_max_filter( SRC_MEM_NO, DST_MEM_NO );
    Lib_xvideo_transmit( DST_MEM_NO, GRAY_PLANE );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○外周画素の未処理について

四周 1 画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

Lib_min_filter

機能 近傍最小値

形式

```
#include "f_filter.h"
void Lib_min_filter ( int src_mem_no, int dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 指定ウィンドウ内の8ビット深さを持つ濃淡画像について、各点の濃度値をその近傍点の最小値と置き換え、画像を縮小化するものです。
この最小値をもとめる時の近傍点数は8点です。
注目する点の濃度値を a_0 近傍点の濃度値を $a_1 \sim a_8$ とすると、 a_0 の出力濃度は下記のものとなります。

a_4	a_3	a_2
a_5	a_0	a_1
a_6	a_7	a_8

$$a_0 = \min_{\text{全 } i} (a_i)$$

(a_0 の出力濃度は、 $a_0 \sim a_8$ の濃度の
小さい順に並べ、最大値を a_0 の濃度にする。)

- ① **src_mem_no** は、処理対象メモリ番号です。
- ② **dst_mem_no** は、結果格納メモリ番号です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。

戻り値 ありません。

例 近傍最小値後、モニタTV上に表示します。

```
#include "f_filter.h"
#include "f_video.h"

#define SRC_MEM_NO    0
#define DST_MEM_NO    1

void min_disp()
{
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_min_filter( SRC_MEM_NO, DST_MEM_NO );
    Lib_xvideo_transmit( DST_MEM_NO, GRAY_PLANE );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○外周画素の未処理について

四周 1 画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

Lib_max4_filter

機能 4 近傍最大値

形式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_max4_filter( int src_mem_no, int dst_mem_no, int mode );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 指定ウィンドウ内の 8 ビットの深さを持つ濃淡画像について、各点の濃度値をその近傍点の最大値と置き換え、画像を拡大化するものです。
この最大値を求めるときの近傍点数は 4 点です。
 a_0 近傍点において注目する点 $a_0 \sim a_4$ の濃度値より最大値を求め、 a_0 の濃度値をその最大値と置き換えます。

	a_1	
a_2	a_0	a_4
	a_3	

- ① **src_mem_no** は、処理対象メモリ番号です。
- ② **dst_mem_no** は、結果格納メモリ番号です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。
- ③ **mode** は、処理範囲を指定する番号です。

値	意 味
0	点 $a_0 \sim a_4$ の濃度値より最大値を求めます。
1	点 a_0, a_2, a_4 の濃度値より最大値を求めます。
2	点 a_0, a_1, a_3 の濃度値より最大値を求めます。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

処理後、結果をモニター V に表示します。

```
#include "f_filter.h"
#include "f_video.h"

#define SRC_MEM_NO    0
#define DST_MEM_NO    1
#define MODE          0

void max4_disp()
{
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_max4_filter( SRC_MEM_NO, DST_MEM_NO, MODE );
    Lib_xvideo_transmit( DST_MEM_NO, GRAY_PLANE );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○外周画素の未処理について

① mode 0

四周 1 画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

② mode 1

左右両端 1 画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

③ mode 2

上下両端 1 画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

Lib_min4_filter

機能 4 近傍最小値

形式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_min4_filter( int src_mem_no, int dst_mem_no, int mode );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 指定ウィンドウ内の 8 ビットの深さを持つ濃淡画像について、各点の濃度値をその近傍点の最小値と置き換え、画像を縮小化するものです。
この最小値を求めるときの近傍点数は 4 点です。
 a_0 近傍点において注目する $a_0 \sim a_4$ の濃度値より最小値を求め、 a_0 の濃度値をその最小値と置き換えます。

	a_1	
a_2	a_0	a_4
	a_3	

- ① **src_mem_no** は、処理対象メモリ番号です。
- ② **dst_mem_no** は、結果格納メモリ番号です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。
- ③ **mode** は、処理範囲を指定する番号です。

値	意 味
0	点 $a_0 \sim a_4$ の濃度値より最小値を求めます。
1	点 a_0, a_2, a_4 の濃度値より最小値を求めます。
2	点 a_0, a_1, a_3 の濃度値より最小値を求めます。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

処理後、結果をモニタTVに表示します。

```
#include "f_filter.h"
#include "f_video.h"

#define SRC_MEM_NO    0
#define DST_MEM_NO    1
#define MODE          0

void min4_disp()
{
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_min4_filter( SRC_MEM_NO, DST_MEM_NO, MODE );
    Lib_xvideo_transmit( DST_MEM_NO, GRAY_PLANE );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○外周画素の未処理について

① mode 0

四周1画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

② mode 1

左右両端1画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

③ mode 2

上下両端1画素ずつ、それぞれ指定ウィンドウの外周データは処理されません。

Lib_median

機能 メディアン


形式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_median ( int src_mem_no, int dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 8近傍のメディアンフィルタを行います。
近傍画素の値を大小順に並べて真中の値（メディアン）を求めるものです。
しかし、完全なメディアンフィルタは処理時間が秒単位になってしまうので、近似メディアンフィルタを使用しています。
メディアンフィルタは、エッジなどの画像の重要な情報を損なうことなく、特にスパイク状の雑音を取り除くことができます。
またなめらかなエッジに対しては、その形状をそのまま保存する特徴があります。

(例) 近似メディアンフィルタのアルゴリズム



- ① **src_mem_no** は処理対象メモリNo. です。
- ② **dst_mem_no** は結果格納メモリNo. です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。

戻り値

処理結果		
値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

メディアンフィルタを実施し、結果を表示します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_filter.h"

int disp()
{
    int dst_mem_no;
    int status;

    status = ERROR_RETURN;
    Lib_init_cursor();
    if( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
    {
        Lib_freeze( TRANSMIT );
        status = Lib_median( Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no );
        if( NORMAL_RETURN == status )
            Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
        Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待ち" );
        Lib_freerun();
    }
    return( status );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○外周 1 画素は出力されません。

Lib_roberts

機能 微分 R o b e r t s オペレータ

形式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_roberts ( int  src_mem_no, int  dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 微分の Roberts オペレータは2×2のエッジ抽出オペレータです。斜め方向の勾配を与えるもので、斜めのエッジ検出に有効です。2×2局所並列演算によって、次式に示される画像データの空間1次微分（グラジエント）を計算します。

$$g(i,j)=|f(i,j)-f(i+1,j+1)|+|f(i+1,j)-f(i,j+1)|$$

ここで、*f* は原画像、*g* は処理画像を示します。

- ① *src_mem_no* は処理対象メモリNo. です。
- ② *dst_mem_no* は結果格納メモリNo. です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。

戻り値 処理結果

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

微分 roberts オペレータを実施し、結果を表示します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_filter.h"

int disp()
{
    int dst_mem_no;
    int status;

    status = ERROR_RETURN;
    Lib_init_cursor();
    if( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
    {
        Lib_freeze( TRANSMIT );
        status = Lib_roberts( Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no );
        if( NORMAL_RETURN == status )
            Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
        Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待ち" );
        Lib_freerun();
    }
    return( status );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○X Y 終端 1 画素は出力されません。

○結果は絶対値としています。

○濃度値が 2 5 5 を越えた場合は 2 5 5 とします。

機能

微分 Sobel オペレータ

形式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_sobel ( int src_mem_no, int dst_mem_no, int direction );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

微分の Sobel オペレータは 3×3 （8近傍）のエッジ抽出オペレータです。
Robertsオペレータと比較して、処理時間は遅いですが、よりエッジを強調する事ができます。
中央画素の周囲の画素の濃度値に係数を掛け、加算したものを中央画素の濃度値とします。

簡略表現

X方向

$$xg(i, j) = f(i-1, j-1) + 2f(i-1, j) + f(i-1, j+1) \\ - \{ f(i+1, j-1) + 2f(i+1, j) + f(i+1, j+1) \}$$

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

Y方向

$$yg(i, j) = f(i-1, j-1) + 2f(i, j-1) + f(i+1, j+1) \\ - \{ f(i-1, j+1) + 2f(i, j+1) + f(i+1, j+1) \}$$

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

X Y方向

$$g(i, j) = |xg(i, j)| + |yg(i, j)|$$

ここで、 f は原画像、 xg , yg , g は処理画像を示します。

- ① **src_mem_no** は処理対象メモリ No. です。
- ② **dst_mem_no** は結果格納メモリ No. です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。
- ③ **direction** は検出方向です。

値	定数	意味
0	X_DIRECTION	X 方向を計算します。
1	Y_DIRECTION	Y 方向を計算します。
2	XY_DIRECTION	X Y 方向を計算します。

戻り値

処理結果

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

微分 sobel オペレータ (X Y 方向) を実施し、結果を表示します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_filter.h"

int disp()
{
    int dst_mem_no;
    int status;

    status = ERROR_RETURN;
    Lib_init_cursor();
    if( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
    {
        Lib_freeze( TRANSMIT );
        status = Lib_sobel( Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no, XY_DIRECTION );
        if( NORMAL_RETURN == status )
            Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
        Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待ち" );
        Lib_freerun();
    }
    return( status );
}
```

留意事項

- 処理範囲
ステージパラメータ(システムパラメータ)の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。
- 外周 1 画素は出力されません。
- 結果は絶対値としています。
- 濃度値が 255 を越えた場合は 255 とします。

機能

1 次微分 オペレータ

形式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_fdefferential ( int src_mem_no, int dst_mem_no, int direction );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

1 次微分オペレータは 3×3 （8 近傍）のエッジ抽出オペレータです。
中央画素の周囲の画素の濃度値に係数を掛け、加算したものを中央画素の濃度値とします。

簡略表現

X 方向

$$xg(i, j) = f(i-1, j-1) + f(i-1, j) + f(i-1, j+1) \\ - \{ f(i+1, j-1) + f(i+1, j) + f(i+1, j+1) \}$$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Y 方向

$$yg(i, j) = f(i-1, j-1) + f(i, j-1) + f(i+1, j-1) \\ - \{ f(i-1, j+1) + f(i, j+1) + f(i+1, j+1) \}$$

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

X Y 方向

$$g(i, j) = |xg(i, j)| + |yg(i, j)|$$

ここで、 f は原画像、 xg , yg , g は処理画像を示します。

- ① **src_mem_no** は処理対象メモリ No. です。
- ② **dst_mem_no** は結果格納メモリ No. です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。
- ③ **direction** は検出方向です。

値	定 数	意 味
0	X_DIRECTION	X 方向を計算します。
1	Y_DIRECTION	Y 方向を計算します。
2	XY_DIRECTION	X Y 方向を計算します。

戻り値

処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

1 次微分 オペレータ (X Y 方向) を実施し、結果を表示します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_filter.h"

int disp()
{
    int dst_mem_no;
    int status;

    status = ERROR_RETURN;
    Lib_init_cursor();
    if( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
    {
        Lib_freeze( TRANSMIT );
        status = Lib_fdefferential( Lib_get_gray_memory(),
                                   dst_mem_no, XY_DIRECTION );

        if( NORMAL_RETURN == status )
            Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
        Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待ち" );
        Lib_freerun();
    }
    return( status );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○外周 1 画素は出力されません。

○結果は絶対値としています。

○濃度値が 2 5 5 を越えた場合は 2 5 5 とします。

Lib_sdefferential

機能 2 次微分 オペレータ

形式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_sdefferential ( int src_mem_no, int dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 2 次微分オペレータは 3×3 （8 近傍）のエッジ抽出オペレータです。
中央画素の周囲の画素の濃度値に係数を掛け、加算したものを中央画素の濃度値とします。

簡略表現

$$\begin{aligned} g(i, j) = & f(i-1, j-1) + f(i-1, j) + f(i-1, j+1) \\ & + f(i, j-1) + f(i, j+1) + f(i+1, j-1) \\ & + f(i+1, j) + f(i+1, j+1) - 8f(i, j) \end{aligned}$$

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

ここで、 f は原画像、 g は処理画像を示します。

- ① *src_mem_no* は処理対象メモリ No. です。
- ② *dst_mem_no* は結果格納メモリ No. です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。

戻り値

処理結果

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
-1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

2 次微分 オペレータを実施し、結果を表示します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_filter.h"

int disp()
{
    int dst_mem_no;
    int status;

    status = ERROR_RETURN;
    Lib_init_cursor();
    if( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
    {
        Lib_freeze( TRANSMIT );
        status = Lib_sdefferential( Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no );
        if( NORMAL_RETURN == status )
            Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
        Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待ち");
        Lib_freerun();
    }
    return( status );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○外周 1 画素は出力されません。

○結果は絶対値としています。

○濃度値が 2 5 5 を越えた場合は 2 5 5 とします。

○ Lib_laplacian との相違は、Lib_sdefferential が絶対値を使用しているのに対し、前者はマイナスの場合構わず、0 を代入している点です。

機 能 鮮鋭化

形 式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_sharp ( int src_mem_no, int dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説

3×3（8近傍）の鮮鋭化を行います。
画質の悪い画像に対して行われるものですが、雑音成分も同時に強調してしまうという欠点があります。
中央画素の周囲の画素の濃度値に係数を掛け、加算したものを中央画素の濃度値とします。

簡略表現

$$g(i, j) = 9f(i, j) - \{ f(i-1, j-1) + f(i, j-1) + f(i+1, j-1) + f(i-1, j) + f(i+1, j) + f(i-1, j+1) + f(i, j+1) + f(i+1, j+1) \}$$

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

ここで、 f は原画像、 g は処理画像を示します。

- ① **src_mem_no** は処理対象メモリNo. です。
- ② **dst_mem_no** は結果格納メモリNo. です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。

戻り値

処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

鮮鋭化を実施し、結果を表示します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_filter.h"

int disp()
{
    int dst_mem_no;
    int status;

    status = ERROR_RETURN;
    Lib_init_cursor();
    if( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
    {
        Lib_freeze( TRANSMIT );
        status = Lib_sharp( Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no );
        if( NORMAL_RETURN == status )
            Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
        Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待ち");
        Lib_freerun();
    }
    return( status );
}
```

留意事項

○処理範囲

ステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。

○外周 1 画素は出力されません。

○結果は絶対値としています。

○濃度値が 2 5 5 を越えた場合は 2 5 5 とします。

Lib_get_convolver

機 能 ラプラシアン ガウシアンオペレータの係数取得

形 式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_get_convolver( int size, double sigma, int *op, int *mult );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 下に示す計算式によってラプラシアン ガウシアンのコボルバーを作成します。

$$\nabla^2 G(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{2\pi\sigma^6} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right)$$

- ① **size** は、コボルバーのサイズです。3以上の奇数値を設定します。
- ② **sigma** は、シグマ値です。0より大きい実数を指定します。
- ③ ***op** は、コボルバーへのポインターです。
呼び出し側で要素数がsize²の配列を定義しておいてください。
(例: ①の size が3なら9の配列)
- ④ ***mult** は、係数の倍率値です。
一般的に係数は実数になりますので整数として扱うため、この倍率を掛けています。

戻り値

処理結果


値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

サイズ= 9, $\sigma = 2$. 1 のオペレータの係数を取得します。

```
#include "f_filter.h"
#define SIZE 9
#define SIGMA 2.1
int test();
{
    int *op;
    int mult;
    int status;
    if ( NULL != ( op =(int *)Lib_mllalloc( sizeof(int) * SIZE * SIZE)) )
    {
        status = Lib_get_convolver( SIZE, SIGMA, op, &mult);
        /* 処理の実行 */
        Lib_lfree( (char *)op );
    }
    return status;
}
```

mult = 10000, コンボルバーは、下のようになります。



留意事項

○ここで得られた係数値を Lib_lg_filter の引数 (*op, mult)として使用します。

Lib_lg_filter

機 能 ラプラシアン ガウシアンオペレータ

形 式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_lg_filter(int src_mem_no, int dst_mem_no,
                  int *op, int mult, int size);
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 指定ウインドウ内の8ビットの深さを持つ濃淡画像において、ガウス関数と2次関数とが同時に行えるコンボルバーで畳み込み演算をおこない、エッジ抽出をするものです。

- ① ***src_mem_no*** は、処理対象メモリ番号です。
- ② ***dst_mem_no*** は、結果格納メモリ番号です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。
- ③ ****op*** は、コンボルバーへのポインタです。
その内容は `Lib_get_convolver` で得られたものになります。
- ④ ***mult*** は、コンボルバーの倍率値です。`Lib_get_convolver` で得られた数値です。
- ⑤ ***size*** は、コンボルバーの大きさです。
`Lib_get_convolver` で使った数値を入れてください。

戻り値

処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

処理後、モニタTV上に表示します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_filter.h"

#define SIGMA 3.5
#define SIZE 11

int disp()
{
    int dst_mem_no;
    int status;
    int *op;
    int mult;

    Lib_init_cursor();
    if( NULL != ( op = ( int *)Lib_malloc( sizeof( int ) * SIZE * SIZE )))
    {
        if ( NORMAL_RETURN == ( status = Lib_get_convolver
                                ( SIZE, SIGMA, op, &mult)) )
        {
            if ( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
            {
                Lib_freeze( TRANSMIT );
                status = Lib_lg_filter
                    ( Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no, op, mult, SIZE);
                if ( NORMAL_RETURN == status )
                    Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
                Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待ち");
                Lib_freerun();
            }
        }
        Lib_lfree( ( char *)op);
    }
    return ( status );
}
```

留意事項

- 処理範囲はステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。
また、それぞれ指定ウィンドウの外周の(N/2-1)画素は処理されません。
- size が3および5の時は、特殊な処理を行う事によって高速化を図っています。
- 結果は dst_mem_no 内に-128～127の範囲で格納されます。

Lib_zero_cross


機 能 ゼロクロッシングオペレータ

形 式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_zero_cross (int src_mem_no, int dst_mem_no, int neib, int val);
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 指定ウインドウ内のラプラシアンガウシアン処理後の±4ビットの深さを持つ濃淡画像において、3×3のコンボルバーを使い、零交叉点をエッジとするエッジ抽出法です。



- ① *src_mem_no* は、処理対象メモリ番号です。
- ② *dst_mem_no* は、結果格納メモリ番号です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。
- ③ *neib* は、4近傍(=4) または 8近傍(=8)です。
- ④ *val* は、当該画素がエッジであった際に格納する値です。

戻り値

処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
-1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

処理後、モニタTV上に表示します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_filter.h"

#define SIGMA 2.5
#define NEIB 8
#define VAL 255
#define SIZE 3

void disp()
{
    int dst_mem_no1;
    int dst_mem_no2;
    int status;
    int *op;
    int mult;
    int cur_mem;

    Lib_init_cursor();
    if( ( int *)NULL !=
        ( op = ( int *)Lib_malloc( sizeof( int ) * SIZE * SIZE )))
    {
        Lib_get_convolver( SIZE, SIGMA, op, &mult);
        if ( ERROR_RETURN != (dst_mem_no1 = Lib_alloc_gray_memory()) )
        {
            if ( ERROR_RETURN != (dst_mem_no2 = Lib_alloc_gray_memory()) )
            {
                Lib_freeze( TRANSMIT );
                status = Lib_lg_filter( (cur_mem = Lib_get_gray_memory()),
                                         dst_mem_no1, op, mult SIZE);
                if ( NORMAL_RETURN == status )
                {
                    status = Lib_zero_cross( dst_mem_no1, dst_mem_no2,
                                              NEIB, VAL);
                    if ( NORMAL_RETURN == status )
                    {
                        Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no2, GRAY_PLANE );
                        Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待ち");
                    }
                }
                Lib_freerun();
            }
        }
        Lib_change_gray_memory( cur_mem );
        Lib_free_gray_memory( dst_mem_no2 );
        Lib_free_gray_memory( dst_mem_no1 );
    }
    Lib_lfree( ( char *)op);
}
```

留意事項

- 処理範囲はステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。
また、それぞれ指定ウィンドウの外周の1画素は処理されません。
- 処理対象メモリの濃度値の範囲は-128から127とします。
- 結果は dst_mem_no 内に、0（エッジではない画素値）または val（エッジである画素値）として格納されます。

Lib_any_cross


機 能 任意値 クロッシングオペレータ

形 式

```
#include "f_filter.h"
int Lib_any_cross (int src_mem_no, int dst_mem_no, int neib, int bias, int val);
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

説 指定ウィンドウ内の8ビットの深さを持つ濃淡画像において、3×3のコンボルバーを使い、
bias 値の交叉点をエッジとするエッジ抽出法です。



- ① **src_mem_no** は、処理対象メモリ番号です。
- ② **dst_mem_no** は、結果格納メモリ番号です。
src_mem_no とは、異なるメモリ番号を指定してください。
- ③ **neib** は、4近傍(=4) または 8近傍(=8)です。
- ④ **bias** は、交叉用の基準値（上図）です。
- ⑤ **val** は、当該画素がエッジであった際に格納する値です。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
-1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

処理後、モニタTV上に表示します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_filter.h"

#define NEIB 8
#define BIAS 0
#define VAL 255

void disp()
{
    int dst_mem_no;
    int status;

    status = NORMAL_RETURN;
    Lib_init_cursor();
    if( ERROR_RETURN != ( dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory() ) )
    {
        Lib_freeze( TRANSMIT );
        status = Lib_any_cross(Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no,
                                NEIB, BIAS, VAL);

        if( NORMAL_RETURN == status)
            Lib_xvideo_trnsmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE);
        Lib_display_key_input( 10, 450, "入力待ち");
        Lib_freerun();
    }
}
```

留意事項

- 処理範囲はステージパラメータ（システムパラメータ）の「処理ウィンドウ」を参照し、使用します。
また、それぞれ指定ウィンドウの外周の1画素は処理されません。
- 処理対象メモリの濃度値の範囲は0から255とします。
- 結果は dst_mem_no 内に、0（エッジではない画素値）または val（エッジである画素値）として格納されます。

9．メモリ間転送・演算ライブラリ

本ライブラリは、濃淡画像メモリ間で、転送あるいは演算を行うものです。

本ライブラリを使用する場合、あらかじめ濃淡メモリを2面、あるいは3面確保していなければいけません。

Lib_gray_memory_move

機能 濃淡画像転送

形式

```
#define "f_gray.h"
int Lib_gray_memory_move( int src_mem_no, int dst_mem_no,
                           unsigned int mask );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

ソース・メモリ番号で指定したメモリデータ8ビットを、デスティネーション・メモリ番号で指定したメモリへ転送します。

転送時には、1画素分8ビットのデータを転送する事も、8ビットのうちの1部のビットについてのみの転送する事もできます。（「転送マスクパタン」の指定による）

① **src_mem_no** は、ソース（転送元）メモリ番号（0～ ）です。

② **dst_mem_no** は、デスティネーション（転送先）メモリ番号（0～ ）です。

③ **mask** は、どのビット位置のデータを転送するかを、L S B 8ビットのビットパタンで指定します。（ビット値が“1”に対応するビット位置のデータが転送されます。）

戻り値

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

M S B 4ビットを転送後、C R T上に表示します。

```
#include "f_gray.h"
#include "f_video.h"

#define SRC_MEM_NO 0
#define DST_MEM_NO 1
#define MASK_PTN 0xf0

void move_disp()
{
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_gray_memory_move( SRC_MEM_NO, DST_MEM_NO, MASK_PTN );
    Lib_xvideo_transmit( DST_MEM_NO, GRAY_PLANE );
}
```

留意事項

○処理範囲
処理は全面を対象に行います。

Lib_gray_memory_add

機 能 濃淡画像加算

形 式

```
#define "f_gray.h"
int Lib_gray_memory_add( int  src_mem_no1, int  src_mem_no2, int  dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 ソース 1 ・メモリ番号で指定したメモリデータ 8 ビットと、ソース 2 ・メモリ番号で指定したメモリデータ 8 ビットとを加算して、デスティネーション・メモリ番号で指定したメモリへ格納します。

- ① **src_mem_no1** は、ソース 1 メモリ番号（0 ～ ）です。
- ② **src_mem_no2** は、ソース 2 メモリ番号（0 ～ ）です。
- ③ **dst_mem_no** は、デスティネーション（結果格納）メモリ番号（0 ～ ）です。
src_mem_no1 または src_mem_no2 と同じメモリ番号でもかまいません。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
－ 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

加算後、C R T 上に表示します。

```
#include "f_gray.h"
#include "f_video.h"

#define SRC_MEM_NO1 0
#define SRC_MEM_NO2 1
#define DST_MEM_NO 2

void add_disp()
{
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_gray_memory_add( SRC_MEM_NO1, SRC_MEM_NO2, DST_MEM_NO );
    Lib_xvideo_transmit( DST_MEM_NO, GRAY_PLANE );
}
```

留意事項

- 加算結果のオーバーフロー
加算結果が 2 5 5 を越えた場合には 2 5 5 がセットされます。
- 処理範囲
処理は全面を対象に行います。

Lib_gray_memory_sub

機能 濃淡画像減算

形式

```
#define "f_gray.h"
int Lib_gray_memory_sub( int  src_mem_no1, int  src_mem_no2, int  dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 ソース 1 ・メモリ番号で指定したメモリデータ 8 ビットから、ソース 2 ・メモリ番号で指定したメモリデータ 8 ビットを減算して、デスティネーション・メモリ番号で指定したメモリへ格納します。

- ① **src_mem_no1** は、ソース 1 メモリ番号 (0 ～) です。
- ② **src_mem_no2** は、ソース 2 メモリ番号 (0 ～) です。
- ③ **dst_mem_no** は、デスティネーション (結果格納) メモリ番号 (0 ～) です。
src_mem_no1 または src_mem_no2 と同じメモリ番号でもかまいません。

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
－ 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

減算後、C R T 上に表示します。

```
#include "f_gray.h"
#include "f_video.h"

#define SRC_MEM_NO1 0
#define SRC_MEM_NO2 1
#define DST_MEM_NO 2

void sub_disp()
{
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_gray_memory_sub( SRC_MEM_NO1, SRC_MEM_NO2, DST_MEM_NO );
    Lib_xvideo_transmit( DST_MEM_NO, GRAY_PLANE );
}
```

留意事項

- 減算結果のアンダーフロー
減算結果が 0 未満の場合には 0 がセットされます。
- 処理範囲
処理は全面を対象に行います。

10．濃度変換ライブラリ

本ライブラリは、濃淡画像メモリの濃度変換を行うものです。

Lib_binary_convert

機 能 2 値化

形 式 `#include "f_gray.h"`
`int Lib_binary_convert(int bin_mem_no, int gray_mem_no, int binary_level);`

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 濃淡画像データを指定の閾値により、2 値化するものです。
閾値未満を黒、以上を白とします。濃淡、2 値メモリ N o . はパラメータで指定します。

- ① *bin_mem_no* は 2 値画像メモリ N o . です。
- ② *gray_mem_no* は濃淡画像メモリ N o . です。
- ③ *binary_level* は 2 値化レベルです。0 から 2 5 5 の範囲で指定してください。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

エンハンス変換テーブルを作成し、階調変換した濃淡画像メモリを2値化します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_gray.h"

int gbconv()
{
    int dst_mem_no;
    int bmem_no;
    int status;
    static struct Gray_convconv;

    Lib_display_control( GRAY_PLANE|BIN_PLANE|LINE_PLANE|CHAR_PLANE );
    status = ERROR_RETURN;
    bmem_no = Lib_get_bin_memory();
    gconv.Shape = SLOPE_TYPE;
    gconv.Aparam = 25;
    gconv.Bparam = 25;
    Lib_init_cursor();
    if( NORMAL_RETURN == Lib_make_grayconv_table( &gconv, ON ))
    {
        if( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
        {
            Lib_freeze( TRANSMIT );
            status = Lib_gray_convert( Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no );
            if( NORMAL_RETURN == status )
            {
                Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
                Lib_display_keyinput( 10,450, "階調変換");
                status = Lib_binary_convert( bmem_no, dst_mem_no, 128 );
                if( NORMAL_RETURN == status )
                {
                    Lib_display_control( BIN_PLANE|LINE_PLANE|CHAR_PLANE );
                    Lib_xvideo_transmit( bmem_no, BIN_PLANE );
                    Lib_display_keyinput( 10,450, "2値化 ");
                }
            }
            Lib_display_control( GRAY_PLANE|LINE_PLANE|CHAR_PLANE );
            Lib_freerun();
        }
    }
    return( status );
}
```

留意事項

ありません。

Lib_xbinary_convert

機 能 2 値化 II

形 式

```
#include "f_gray.h"
int Lib_xbinary_convert( int bin_mem_no, int gray_mem_no, int binary_level );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 濃淡画像データの処理ウインド範囲を指定の 2 値化レベルで 2 値化します。
2 値化レベル未満を黒、以上を白とします。
濃淡、2 値メモリ No. はパラメータで指定します。

- ① *bin_mem_no* は、2 値画像メモリ No. です。
- ② *gray_mem_no* は、濃淡画像メモリ No. です。
- ③ *binary_level* は、2 値化レベルです。0 から 2 5 5 の範囲で指定してください。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例 始点座標 (100, 100)、終点座標 (300, 300) で囲まれた範囲を 2 値化します。

```
#include "f_video.h"
#include "f_gray.h"

#define BIN_MEM_NO 0
#define GRAY_MEM_NO 0
#define BINARY_LEVEL 128
void binary_convert()
{
    Lib_window( 100, 100, 300, 300 );
    Lib_freeze( TRANSMIT );
    Lib_xbinary_convert( BIN_MEM_NO, GRAY_MEM_NO, BINARY_LEVEL );
}
```

留 意 事 項 ○ラインセンサモードで使用する場合は、Lib_set_extract_window にてウインド範囲を指定してください。

Lib_make_grayconv_table

機 能 エンハンステーブルの生成

形 式

```
#include "f_gray.h"
int Lib_make_grayconv_table( struct Gray_conv *gconv, int disp );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説


設定したパラメータにより、エンハンス変換テーブルを作成します。
エンハンスの形状として4個の基本ボタン（SLOPE、STEP、COMB、PULSE）、及び1個の自由形状ボタンのうちいずれか1つを指定する事ができます。
パラメータ及び、作成したエンハンス変換テーブルはシステムパラメータに更新されます。

- ① ***gconv** は構造体 Gray_conv のポインタです。
パラメータは gconv が指す構造体 Gray_conv 内に格納します。
構造体 Gray_conv は f_gray.h 内で次のように宣言されています。

```
#define GRAY_LEVEL                                256

struct Gray_conv
{
    int    Shape;                                /* 形状指定                */
    int    Aparam;                               /* 形状Aパラメータ        */
    int    Bparam;                               /* 形状Bパラメータ        */
    unsigned char  table[GRAY_LEVEL];           /* 自由形状指定時のテーブル*/
};
```

※自由形状以外を指定した場合、テーブル内は無視します。



☆ Shape はエンハンス形状です。

値	定 数	意 味
0	FREE_TYPE	フリー形状を指定します。
1	SLOPE_TYPE	スロープ形状を指定します。
2	STEP_TYPE	階段形状を指定します。
3	COMB_TYPE	くし型形状を指定します。
4	PULSE_TYPE	パルス形状を指定します。
5	NONE_TYPE	変換テーブルを作成しません。(LINEAR)

☆ Aparam はエンハンス形状パラメータ a です。0 ～ 2 5 5 を指定します。
エンハンス形状が FREE_TYPE, NONE_TYPE の時には意味を持ちません。

☆ Bparam はエンハンス形状パラメータ b です。0 ～ 2 5 5 を指定します。
エンハンス形状が FREE_TYPE, NONE_TYPE の時には意味を持ちません。

☆ table はエンハンス変換テーブルです。
エンハンス形状が FREE_TYPE の場合のみ、意味を持ちます。

② **disp** は表示オプションです。作成したエンハンス変換テーブルをグラフ状に表示します。

値	定 数	意 味
0	O F F	表示しません。
1	O N	表示します。


戻り値

処理結果

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
-1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

操作方法（表示オプションをONにした場合のみ）

①モニターV表示



②変換テーブル表示内容

形状 (Shape) エンハンス形状です。

Aパラメータ (A param) エンハンス形状パラメータ a です。

Bパラメータ (B param) エンハンス形状パラメータ b です。

③トラックボール操作

ボタンを押す (EXECUTE, CANCELキー押下) 終了します。

例

エンハンス変換テーブルを作成し、階調変換を実施します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_gray.h"

int gconv()
{
    int dst_mem_no;
    int status;
    static struct Gray_conv gconv;

    status = ERROR_RETURN;
    gconv.Shape = SLOPE_TYPE;
    gconv.Aparam = 25;
    gconv.Bparam = 25;
    Lib_init_cursor();
    if( NORMAL_RETURN == Lib_make_grayconv_table( &gconv, ON ))
    {
        if( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
        {
            Lib_freeze( TRANSMIT );
            status = Lib_gray_convert( Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no );
            if( NORMAL_RETURN == status )
            {
                Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
                Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待");
                Lib_freerun();
            }
        }
    }
    return( status );
}
```

留意事項

- 表示オプションをONに指定した場合は、Lib_init_cursor()を実行前にコールしておいてください。
- 作成したエンハンス変換テーブルはシステムパラメータを更新しただけなので、毎回使用する場合は必ずファイル装置にシステムパラメータをセーブしてください。セーブしていない場合は電源OFF時に消去されてしまいます。

Lib_gray_convert

機 能 階調変換

形 式

```
#include "f_gray.h"
int Lib_gray_convert( int src_mem_no, int dst_mem_no );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説 システムパラメータのエンハンス変換テーブルを使用して線形変換を行います。
処理範囲は指定ウインドウ内のみ行います。

- ① *src_mem_no* は処理対象メモリ番号です。
- ② *dst_mem_no* は結果格納メモリ番号です。
src_mem_no と同じメモリ番号を指定してもかまいません。

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

エンハンス変換テーブルを作成し、階調変換を実施します。

```
#include "f_gui.h"
#include "f_video.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_gray.h"

int gconv()
{
    int dst_mem_no;
    int status;
    static struct Gray_conv gconv;

    status = ERROR_RETURN;
    gconv.Shape = SLOPE_TYPE;
    gconv.Aparam = 25;
    gconv.Bparam = 25;
    Lib_init_cursor();
    if( NORMAL_RETURN == Lib_make_grayconv_table( &gconv, ON ))
    {
        if( ERROR_RETURN != (dst_mem_no = Lib_alloc_gray_memory()) )
        {
            Lib_freeze( TRANSMIT );
            status = Lib_gray_convert( Lib_get_gray_memory(), dst_mem_no );
            if( NORMAL_RETURN == status )
            {
                Lib_xvideo_transmit( dst_mem_no, GRAY_PLANE );
                Lib_display_keyinput( 10, 450, "入力待ち");
                Lib_freerun();
            }
        }
    }
    return( status );
}
```

留意事項

ありません。

11．画像計測ライブラリ

本ライブラリは、指定された処理範囲の画像データについて濃度計測データを求めるものです。

機能 濃度投影

形式

```
#include "f_gray.h"
9 0 X
long Lib_projection( int memory_no, long *sumx, long *sumy,
                    struct _prjinfo *prjinfo, int flag );
```

```
FVL/LNX
int Lib_projection( int memory_no, int *sumx, int *sumy,
                  struct _prjinfo *prjinfo, int flag );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説 カレントステージNoのウィンドウ（処理範囲）内のグレイメモリについて、累積濃度、累積濃度の最大位置、最小位置、平均値を横、縦方向についてもとめ、ヒストグラムを表示します。

- ① **memory_no** はメモリNo. です。
- ② ***sumx** は横方向累積濃度を格納する配列のポインタです。
配列の大きさは縦方向画素数分必要です。
縦方向位置を配列のインデックスとして、対応する累積濃度が格納されます。
ウィンドウ（処理範囲）外は格納されません（前の値がそのまま残っています）。
配列のポインタにNULLが指定されると横方向の処理は行いません。
- ③ ***sumy** は縦方向累積濃度を格納する配列のポインタです。
配列の大きさは横方向画素数分必要です。
横方向位置を配列のインデックスとして、対応する累積濃度が格納されます。
ウィンドウ（処理範囲）外は格納されません（前の値がそのまま残っています）。
配列のポインタにNULLが指定されると縦方向の処理は行いません。
- ④ ***prjinfo** は構造体 _prjinfo のポインタです。


もとめた値は prjinfo が指す構造体 _prjinfo 内に格納します。
構造体 _prjinfo は f_gray.h 内で次のように宣言されています。

```
struct _prjinfo
{
    short max_xposition; /* X(横)方向最大値座標 */
    short min_xposition; /* X(横)方向最小値座標 */
    short max_yposition; /* Y(縦)方向最大値座標 */
    short min_yposition; /* Y(縦)方向最小値座標 */
    long average_x;      /* X(横)方向平均値      */ (注)
    long average_y;      /* Y(縦)方向平均値      */ (注)
};
```

(注) : FVL/LNXではint型となります

⑤ *flag* でヒストグラムの表示を切り替えます。

値	定数	意味
0	OFF	表示しません。
1	ON	表示します。



戻り値

処理結果

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

メモリを確保後画像を入力し、ヒストグラムを表示します。

```
#include "f_stdlib.h"
#include "f_video.h"
#include "f_gray.h"

void projection( void )
{
    int mem_no;
    struct _prjinfo prj;
    long sumx[ 480 ];
    long sumy[ 512 ];

    if ( ERROR_RETURN != ( mem_no = Lib_alloc_gray_memory() ) )
    {
        if ( NORMAL_RETURN == Lib_change_gray_memory( mem_no ) )
        {
            Lib_input_video_control( GRAY_PLANE );
            Lib_freeze( TRANSMIT );

            Lib_projection( mem_no, sumx, sumy, &prj, 1 );

            /* 何らかの処理 */

            Lib_change_gray_memory( 0 );
        }
        Lib_free_gray_memory( mem_no );
    }
}
```

留意事項

○*sumx, *sumy とともにN U L Lが指定された場合は異常終了となります。

Lib_stddevi

機 能 最大、最小、平均、標準偏差

形 式

```
#include "f_gray.h"
long Lib_stddevi( int memory_no, struct _deviinfo *deviinfo );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	△

解 説 カレントステージNoのウィンドウ（処理範囲）内のグレイメモリについて、最大、最小、平均、標準偏差をもとめます。

- ① *memory_no* はメモリNo. です。
- ② **deviinfo* は構造体 _deviinfo のポインタです。

もとめた値は deviinfo が指す構造体 _deviinfo 内に格納します。
構造体 _deviinfo は f_gray.h 内で次のように宣言されています。

```
struct _deviinfo
{
    unsigned char max;           /* 最大値 */
    unsigned char min;          /* 最小値 */
    double average;             /* 平均値 */
    double stddeviation;         /* 標準偏差 */
};
```

戻り値 処理結果

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
- 1	ERROR_RETURN	異常終了しました。

例

メモリを確保後画像を入力し、標準偏差をもとめます。

```
#include "f_stdlib.h"
#include "f_video.h"
#include "f_gray.h"

void stddevi( void )
{
    int mem_no;
    struct _deviinfo devi;

    if ( ERROR_RETURN != ( mem_no = Lib_alloc_gray_memory() ) )
    {
        if ( NORMAL_RETURN == Lib_change_gray_memory( mem_no ) )
        {
            Lib_input_video_control( GRAY_PLANE );
            Lib_freeze( TRANSMIT );

            Lib_stddevi( mem_no, &devi );

            /* 何らかの処理 */

            Lib_change_gray_memory( 0 );
        }
        Lib_free_gray_memory( mem_no );
    }
}
```

留意事項

○画像のサイズが4000×4000画素まで対応しています。

機 能 エッジ検出

形 式

```
#include "f_gray.h"
int Lib_edge_pos_xy( int wXs, int wYs, int wXe,
                    int wYe, int wCrossMode, int wMinMaxDiff,
                    int wMemoryNo, int *wXpos, int *wYpos );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解 説

2点間の直線上にあるエッジを検出します。
求めたいエッジが直線上に1つである時を対象としています。
処理の方法は、まず1次微分値の最大値を仮のエッジ位置とします。次に仮のエッジ位置付近で、2次微分値がゼロクロスする位置をエッジとして検出します。

- ① **wXs** は測定開始X位置です。
- ② **wYs** は測定開始Y位置です。
- ③ **wXe** は測定終了X位置です。
- ④ **wYe** は測定終了Y位置です。
- ⑤ **wCrossMode** はゼロクロス位置の処理方法です。仮のエッジ付近を2次微分するとき使用するデータを指定します。1の場合は生画像のデータをそのまま使い、0の場合は平均化したデータを使用します。

値	定 数	意 味
1	なし	生データを指定します。
0	なし	平均データを指定します。

- ⑥ **wMinMaxDiff** は最大微分値と最小微分値の差の最小しきい値です。
(0～255)
- ⑦ **wMemoryNo** はエッジ検出するグレイメモリNo. です。
- ⑧ ***wXpos** は検出エッジ位置X座標です。(16倍値)
- ⑨ ***wYpos** は検出エッジ位置Y座標です。(16倍値)

戻り値

値	定 数	意 味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
-1	ERROR_RETURN	エッジが存在しません。 または異常終了しました。

点A (0, 0) と点B (511, 479) の2点間のエッジを検出します。

```

/*ヘッダー*/
#include "f_graph.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_stdio.h"
#include "f_video.h"
#include "f_image.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_gui.h"
#include "f_gray.h"

/*サンプルメイン*/
void main()
{
    int    wXs, wYs, wXe, wYe;
    int    wCrossMode, wMinMaxDiff;
    int    wXpos, wYpos;
    char    string[80];

    Lib_input_video_control( GRAY_PLANE );
    Lib_display_control( GRAY_PLANE | LINE_PLANE | CHAR_PLANE );
    Lib_memory_clear( LINE_PLANE | CHAR_PLANE );
    Lib_init_cursor();
    Lib_freerun();

    wXs = 0; wYs = 0; wXe = 511; wYe = 479;
    wCrossMode = 1; wMinMaxDiff = 30;

    Lib_freeze( TRANSMIT );
    if( NORMAL_RETURN != ( Lib_edge_pos_xy( wXs, wYs, wXe, wYe,
                                             wCrossMode, wMinMaxDiff, CURRENT_MEMORY,
                                             &wXpos, &wYpos )))
    {
        Lib_display_message( 400, 450, "エラー", "エッジ検出エラー！！");
    }
    else
    {
        Lib_pset( wXpos/16, wYpos/16, GRAPH_DRAW );
        Lib_sprintf( string, "エッジ点 (%d,%d) ", wXpos/16, wYpos/16 );
        Lib_chrdisp( 1, 1, string );
        Lib_display_message( 400, 450, "STOP", "エッジ検出点表示");
    }
}

```

留意事項

- 2点間にエッジが2つ以上存在する場合には、1次微分値の最も大きい所がエッジ位置となります。
- 第6パラメータの wMinMaxDiff (最大微分値と最小微分値の差の最小しきい値) とは、一次微分時の最大微分値と最小微分値の差を求め、その差がこの値以下だったら、エッジとして採用しないというものです。
見た目でエッジが存在しないような画像 (例えば、画面全体が真っ白または真っ黒な画像など) でも、濃度値の変化は、微少ながらに存在しています。
エッジ検出では、濃度値の変化が最も大きい所をエッジ位置として採用しているわけですが、例えば、見た目に真っ白に見える画像でも、濃度値が245から255までなどと変化していたりします。
ですから、このような場合でも、変化が最大の所を無理矢理エッジとして検出してしまいます。
このパラメータがあることで、例えば、wMinMaxDiff の値を30と設定すると、上の例の場合はエッジがないと判断してライブラリは-1を返します。
つまり、このパラメータが有ることで ”エッジが存在しない” という認識も可能になります。

Lib_edge_pos_xy2

機能 エッジ検出 2

形式

```
#include "f_gray.h"
int Lib_edge_pos_xy2( int wXs, int wYs, int wXe, int wYe, int wCrossMode,
                     int wMinMaxDiff, int wMemoryNo, int wDetectMode,
                     int *wXpos, int *wYpos );
```

9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	高分解能
○	○	○	○	○	○

解説

2点間の直線上にあるエッジを検出します。
求めたいエッジが直線上に1つである時を対象としています。
処理の方法は、まず1次微分値の最大値を仮のエッジ位置とします。次に仮のエッジ位置付近で、2次微分値がゼロクロスする位置をエッジとして検出します。

- ① **wXs** は測定開始X位置です。
- ② **wYs** は測定開始Y位置です。
- ③ **wXe** は測定終了X位置です。
- ④ **wYe** は測定終了Y位置です。
- ⑤ **wCrossMode** はゼロクロス位置の処理方法です。仮のエッジ付近を2次微分するとき使用するデータを指定します。1の場合は生画像のデータをそのまま使い、0の場合は平均化したデータを使用します。

値	定数	意味
1	なし	生データを指定します。
0	なし	平均データを指定します。

- ⑥ **wMinMaxDiff** は最大微分値と最小微分値の差の最小しきい値です。
(0 ~ 255)
- ⑦ **wMemoryNo** はエッジ検出するグレイメモリNo. です。
- ⑧ **wDetectMode** はエッジ検出モードです。

値	定数	意味
0	MAX_DIFF_POINT	検出ライン上の最大微分値の位置をエッジ位置とします。
1	DARK_LIGHT_POINT	検出ライン上の暗から明に変わる位置をエッジ位置とします。
2	LIGHT_DARK_POINT	検出ライン上の明から暗に変わる位置をエッジ位置とします。

⑨ ***wXpos** は検出エッジ位置X座標です。（16倍値）

⑩ ***wYpos** は検出エッジ位置Y座標です。（16倍値）

戻り値

値	定数	意味
0	NORMAL_RETURN	正常終了しました。
-1	ERROR_RETURN	エッジが存在しません。 または異常終了しました。

点A (0, 0) と点B (511, 479) の2点間のエッジを検出します。

```

/*ヘッダー*/
#include "f_graph.h"
#include "f_stdlib.h"
#include "f_stdio.h"
#include "f_video.h"
#include "f_image.h"
#include "f_pinf.h"
#include "f_gui.h"
#include "f_gray.h"

/*サンプルメイン*/
void main()
{
    int    wXs, wYs, wXe, wYe;
    int    wCrossMode, wMinMaxDiff, wDetectMode;
    int    wXpos, wYpos;
    char    string[80];

    Lib_input_video_control( GRAY_PLANE );
    Lib_display_control( GRAY_PLANE | LINE_PLANE | CHAR_PLANE );
    Lib_memory_clear( LINE_PLANE | CHAR_PLANE );
    Lib_init_cursor();
    Lib_freerun();

    wXs = 0; wYs = 0; wXe = 511; wYe = 479;
    wCrossMode = 1; wMinMaxDiff = 30; wDetectMode = MAX_DIFF_POINT;

    Lib_freeze( TRANSMIT );
    if( NORMAL_RETURN != ( Lib_edge_pos_xy2( wXs, wYs, wXe, wYe,
                                             wCrossMode, wMinMaxDiff, CURRENT_MEMORY,
                                             wDetectMode, &wXpos, &wYpos )))
    {
        Lib_display_message( 400, 450, "エラー", "エッジ検出エラー！！");
    }
    else
    {
        Lib_pset( wXpos/16, wYpos/16, GRAPH_DRAW );
        Lib_sprintf( string, "エッジ点 (%d,%d) ", wXpos/16, wYpos/16 );
        Lib_chrdisp( 1, 1, string );
        Lib_display_message( 400, 450, "STOP", "エッジ検出点表示");
    }
}

```

留意事項

- 2点間にエッジが2つ以上存在する場合には、1次微分値の最も大きい所がエッジ位置となります。
検出モードが0の場合は最大微分値の位置、検出モードが1の場合は暗から明へ変化する位置に限定した最大微分値の位置、検出モードが2の場合は明から暗へ変化する位置に限定した最大微分値の位置となります。
- 第6パラメータのwMinMaxDiff（最大微分値と最小微分値の差の最小しきい値）とは、一次微分時の最大微分値と最小微分値の差を求め、その差がこの値以下だったら、エッジとして採用しないというものです。
見た目でエッジが存在しないような画像（例えば、画面全体が真っ白または真っ黒な画像など）でも、濃度値の変化は、微少ながらに存在しています。
エッジ検出では、濃度値の変化が最も大きい所をエッジ位置として採用しているわけですが、例えば、見た目に真っ白に見える画像でも、濃度値が245から255までなどと変化していたりします。
ですから、このような場合でも、変化が最大の所を無理矢理エッジとして検出してしまいます。
このパラメータがあることで、例えば、wMinMaxDiffの値を30と設定すると、上の例の場合はエッジがないと判断してライブラリは-1を返します。
つまり、このパラメータが有ることで”エッジが存在しない”という認識も可能になります。

Lib_edge_pos_xy, Lib_edge_pos_xy2 のアルゴリズムについて

1. Lib_edge_pos_xy, Lib_edge_pos_xy2におけるエッジ検出の前提条件

「濃淡エッジ計測ライブラリ」は、計測ライン上の微分しきい値を越えた場所すべてをエッジ位置として検出します。

それに対して Lib_edge_pos_xy, Lib_edge_pos_xy2 は、計測ライン上の最大微分値の場所をエッジ位置として1点検出します。

「濃淡エッジ計測ライブラリ」では検出できなかった図1, 図2のような計測ライン上に1点のみエッジが存在する場合でもエッジを検出できます。





図 1

図 2

2. エッジ計測のアルゴリズムについて

計測ライン上の濃度波形が図3のような場合を考えます。まず、計測ライン上の濃度値を微分します。求めた微分値をプロットすると図4のような波形になります。

次に求めた微分値から最大微分値と最小微分値の差を求め、最大微分値と最小微分値の差のしきい値以上であるかを判断します(次項を参照)。

しきい値を越えていれば最大微分値の位置を仮のエッジ点(図4の白丸)とします。

次に、仮のエッジ位置近辺の濃度値を2次微分しゼロクロスする位置(図5の白丸)のエッジ座標を検出します。

このとき、ゼロクロス位置の処理方法(wCrossMode)に「平均データ」を指定した場合、仮のエッジ位置近辺の濃度値をあらかじめ平均化した後、2次微分を行います。

計測ライン上にノイズ等があり検出結果が安定しない場合などに平均データを指定すると改善される可能性があります。




図3 濃度波形




図4 1次微分波形




図5 2次微分波形



3．最大微分値と最小微分値の差のしきい値(wMinMaxDiff)について

図6のように、計測ライン上の濃度変化が非常に小さく人間が画像を見た場合エッジはないと判断するような画像の場合を考えます。

しかしながら、このような場合においても微少なながらも濃度変化は存在し、その変化が最大である最大微分値の箇所は必ず存在します。

最大微分値の位置をエッジとして検出するので、図6のような画像でも最大微分値の位置がエッジとして検出されてしまいます。

そこで、最大微分値と最小微分値の差のしきい値を設定する事により、計測ライン上の最大微分値と最小微分値の差を求め、その値がしきい値以下であれば、計測ライン上にエッジは存在しないという判断をすることができます。



例) $20 - 5 < 30$ なのでエッジは存在しない

4 . エッジ検出モード(wDetectMode)について

Lib_edge_pos_xy2 ではエッジ検出モードを指定できます。

MAX_DIFF_POINT を指定すると計測ライン上の最大微分値の位置をエッジとして検出します。

DARK_LIGHT_POINT を指定すると図 8 のように計測ライン上の暗から明に変わる最大微分値の位置をエッジとして検出します。

LIGHT_DARK_POINT を指定すると図 9 のように計測ライン上の明から暗に変わる最大微分値の位置をエッジとして検出します。




図 8




図 9

付録 1 . 各ライブラリの処理速度一覧


計測対象機種

9 0 1	C S C 9 0 1 N T
9 0 2	F V 9 0 2 m o d e l - 3 (Celeron 433MHz)
	S回転サーチはC S C 9 0 2 S T - R I C E (MMX Pentium200MHz)
9 0 3	C S C 9 0 3
9 0 4	F V 9 0 4
FVL/LNX	F V 2 0 0 0

各ライブラリの実行所要時間欄の

空 白  使用不可

——  条件により変化

……  測定不能（所要時間が0.001ミリ秒未満）

を表しています。

濃淡画像ライブラリ実行所要時間代表値一覧

単位 ミリ秒

項番	ライブラリ名	所要時間					備 考
		9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	
1	Lib_any_cross	474.445	21.159	225.504	93.587	9.700	8 近傍
2	Lib_averaging	109.863	8.138	68.034	19.531	3.300	[*1]
3	Lib_binary_convert	42.318	4.069	38.249	11.393	3.000	
4	Lib_edge_pos_xy	1.628	0.000	1.221	0.244	0.000	(73,115) – (435,115)
5	Lib_edge_pos_xy2	0.977	0.000	1.221	0.244	0.000	(73,115) – (435,115)
6	Lib_em_avr_inspection	2.441	0.130	1.953	0.814	0.090	
7	Lib_em_avr_inspection2	3.255	0.130	2.441	0.814	0.090	
8	Lib_em_calib	0.002		0.002	0.002		
9	Lib_em_edge_disp						
10	Lib_em_edge_pos	2.441	0.130	1.953	0.814	0.090	
11	Lib_em_edge_pos2	2.441	0.130	2.035	0.814	0.090	
12	Lib_em_inspection	2.604	0.146	2.441	0.814	0.090	
13	Lib_em_inspection_close	0.760	0.041	1.600	0.217	0.060	open + close
14	Lib_em_inspection_open	0.760	0.041	1.600	0.217	0.060	open + close
15	Lib_em_inspection2	3.255	0.146	2.441	0.814	0.090	
16	Lib_es_calculation	906.573	102.539	697.020	212.402	30.000	[*2]
17	Lib_es_change_dictionary_size						

[*1]MMX対応（システム Ver1.60以降）です。

[*2]パターンサイズ 64×64 pick_n……1 rand_n……1 サーチエリア 512×480

濃淡画像ライブラリ実行所要時間代表値一覧

単位 ミリ秒

項番	ライブラリ名	所要時間					備 考
		9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	
18	Lib_es_del_pattern						
19	Lib_es_error_message						
20	Lib_es_get_dictionary_size						
21	Lib_es_get_pattern_n						
22	Lib_es_get_pattern_name						
23	Lib_es_init_dictionary						
24	Lib_es_reg_pattern						
25	Lib_es_set_max_edge						
26	Lib_fdefferential	130.208	8.138	87.239	23.600	3.300	X 方向[*1]
		98.470	8.138	80.078	23.600	3.100	Y 方向[*1]
		215.331	8.138	120.117	48.828	4.500	X Y 方向[*1]
27	Lib_get_convolver	8.138	0.163	20.996	0.814	0.000	SIZE 9
28	Lib_gray_convert	56.152	8.138	36.621	11.393	3.300	
29	Lib_gray_memory_add	73.242	9.766	91.552	43.945	2.500	[*1]
30	Lib_gray_memory_move	21.973	6.510	20.508	5.697	2.000	[*1]
31	Lib_gray_memory_sub	60.221	9.766	62.093	33.366	2.500	[*1]
32	Lib_gs_1dsppat						
33	Lib_gs_adjmark						
34	Lib_gs_close_data_file						
35	Lib_gs_defadrs	0.20	0.000	0.081			

[*1]MMX対応（システム Ver1.60以降）です。

濃淡画像ライブラリ実行所要時間代表値一覧

単位 ミリ秒

項番	ライブラリ名	所要時間					備 考
		9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	
36	Lib_gs_defmask						
37	Lib_gs_defpat						
38	Lib_gs_disp_result						
39	Lib_gs_dsppat						
40	Lib_gs_exdefpat						
41	Lib_gs_fremask	2.94	2.441	35.807	10.579	1.000	パターンサイズ 32×32
42	Lib_gs_get_data_file_adrs	0.02	0.001	0.000	0.000		
43	Lib_gs_get_ptnname						
44	Lib_gs_get_ptnnum						
45	Lib_gs_gfreeze	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1 : P295 または P298
46	Lib_gs_infpat						
47	Lib_gs_open						
48	Lib_gs_open_data_file						
49	Lib_gs_pcorr	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1 : P295 または P298
50	Lib_gs_point_search	443	16.276	645	119	8.000	パターン 32×32 ウインドウ 64×64
51	Lib_gs_psearch						
52	Lib_gs_ptn_compare	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1 : P295 または P298
53	Lib_gs_ptn_get						
54	Lib_gs_save_data_file						

[*1]MMX対応（システム Ver1.60以降）です。

濃淡画像ライブラリ実行所要時間代表値一覧

単位 ミリ秒

項番	ライブラリ名	所要時間					備 考
		9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	
55	Lib_gs_scondition	0.02	0.000	0.000	0.000		
56	Lib_gs_search	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2 : P291 または P296
57	Lib_gs_smode	0.02	0.000	0.000	0.000		
58	Lib_gs_u1param	0.02	0.000	0.000	0.000		
59	Lib_gs_upmark	0.02	0.000	0.000	0.000		
60	Lib_gs_usedel	0.27	0.000	0.000	4.069		
61	Lib_gs_usepat	22	1.628	13.835	4.069	2.100	128 × 128
62	Lib_gs_usepat_circle	700	83.008	446.776	257.161	137.000	半径 6 0
63	Lib_gs_usepat_square	138	21.973	89.518	26.855	7.000	(100,100)-(300,300)30%
64	Lib_gs_window	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	白枠表示なし
65	Lib_gs_xcondition	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	
66	Lib_gs_xdefadrs	0.20	0.000	0.081	0.081	0.000	
67	Lib_gs_xsearch	注 3	注 3	注 3	注 3	注 3	注 3 : P293 または P297
68	Lib_gs_ycondition	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	
69	Lib_gs_ysearch	注 3	注 3	注 3	注 3	注 3	注 3 : P293 または P297 さらに回転の為の処理時間が必要になります。
70	Lib_laplacian	141.601	8.138	107.584	30.924	3.400	[*1]
71	Lib_lg_filter	9536.108	348.306	8898.089	3359.366	220.000	size 9
72	Lib_lhough_close						
73	Lib_lhough_detection	24.414	3.255	26.081	8.138	1.000	

[*1]MMX対応（システム Ver1.60以降）です。

濃淡画像ライブラリ実行所要時間代表値一覧

単位 ミリ秒

項番	ライブラリ名	所要時間					備 考
		9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	
74	Lib_lhough_open						
75	Lib_lhough_voting						
76	Lib_make_grayconv_table	0.222	0.010	0.102	0.039	0.006	
77	Lib_max_filter	152.994	8.138	96.354	26.042	3.600	[*1]
78	Lib_max4_filter	120.442	8.138	120.442	39.062	3.500	X Y 方向[*1] mode0
79	Lib_median	171.712	8.138	106.933	30.111	3.500	[*1]
80	Lib_min_filter	153.808	8.138	96.354	26.042	3.300	[*1]
81	Lib_min4_filter	120.442	8.138	120.442	39.062	3.300	X Y 方向[*1] mode0
82	Lib_projection	103.353	10.579	159.342	60.221	4.000	X Y 方向[*1]
83	Lib_Roberts	112.304	8.138	95.215	21.159	3.100	[*1]
84	Lib_sdefferential	138.346	8.138	107.259	31.738	3.800	[*1]
85	Lib_sharp	140.787	8.138	119.466	32.552	3.800	[*1]
86	Lib_sobel	131.836	8.138	87.565	24.414	3.400	X 方向[*1]
		102.539	8.138	87.890	24.414	3.300	Y 方向[*1]
		232.747	8.138	136.067	34.993	5.200	X Y 方向[*1]
87	Lib_srs_close						
88	Lib_srs_get_fine_srch_sw						
89	Lib_srs_get_mask_ptn		2			0.200	
90	Lib_srs_get_ptn_image		4			0.200	パタンサイズ 250 × 250
91	Lib_srs_get_ptn_image_size						

[*1]MMX対応（システム Ver1.60以降）です。

濃淡画像ライブラリ実行所要時間代表値一覧

単位 ミリ秒

項番	ライブラリ名	所要時間					備 考
		9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	
92	Lib_srs_get_ptn_param						
93	Lib_srs_get_rgst_ptn_names						
94	Lib_srs_get_rgst_ptn_num						
95	Lib_srs_get_speed						
96	Lib_srs_mask_define						
97	Lib_srs_open						
98	Lib_srs_ptn_close						
99	Lib_srs_ptn_delete						
100	Lib_srs_ptn_load						
101	Lib_srs_ptn_modify						
102	Lib_srs_ptn_open		240			93	パタサイズ 250×250 クロスマーク
103	Lib_srs_ptn_regist		4			1	
104	Lib_srs_ptn_save						
105	Lib_srs_set_fine_srch_sw						
106	Lib_srs_set_speed						
107	Lib_srs_srch_conti		次頁			次頁	
108	Lib_srs_srch_exec		次頁			次頁	
109	Lib_stddevi	100.911	4.069	119.303	25.228	5.000	[*1]
110	Lib_xbinary_convert	162.760	10.579	122.396	39.062	6.000	全面

[*1]MMX対応（システム Ver1.60以降）です。

濃淡画像ライブラリ実行所要時間代表値一覧

単位 ミリ秒

項番	ライブラリ名	所要時間					備 考
		9 0 1	9 0 2	9 0 3	9 0 4	FVL/LNX	
111	Lib_xlhough_close						
112	Lib_xlhough_detection	1 本 56 20 本 66	1 本 15 20 本 15	1 本 86 20 本 94	1 本 30 20 本 33	1 本 6 20 本 6	
113	Lib_xlhough_edge_close						
114	Lib_xlhough_edge_open	643	55.338	806	286	43.000	(0,0)-(511,479), エッジ点は 15300 点 [*1]
115	Lib_xlhough_init_hough_sp	21	9.766	27	8	3.000	Lib_xlhough_open での 条件に依存する
116	Lib_xlhough_open	1 回目 3982 2 回目 8	1 回目 178 2 回目	1 回目 2349 2 回目 6	1 回目 1580 2 回目 3	1 回目 77 2 回目 3	矩形領域は(0,0)-(511,479), st_q=-179,ed_q=180
117	Lib_xlhough_refine_line	28	2.441	22	7	1.000	エッジ点は 15300 点
118	Lib_xlhough_support_close						なし
119	Lib_xlhough_support_open	26	2.441	63	24	1.200	エッジ点は 15300 点
120	Lib_xlhough_thres_test	432	52.897	432	278	43.000	処理範囲は(0,0)-(511,479), エッジ点は 12366 点
121	Lib_xlhough_voting	305	17.090	198	81	10.200	Lib_xlhough_open での条件 st_q, ed_q に依存するエッジ点は 15300 点、vot_wid=10
122	Lib_zero_cross	419	13.021	239.399	79.752	8.400	

[*1]MMX対応（システム Ver1.60以降）です。

グレイサーチ処理時間の条件

○WINDOW範囲

1 2 8 * 1 2 8 (1 2 8, 1 2 8) - (2 5 5, 2 5 5)

2 5 6 * 2 5 6 (1 2 8, 1 2 8) - (3 8 3, 3 8 3)

3 8 4 * 3 8 4 (0 6 4, 0 6 4) - (4 4 7, 4 4 7)

5 1 2 * 4 8 0 (0 0 0, 0 0 0) - (5 1 1, 4 7 9)

○しきい値


下限 5 0 0 0

上限 6 0 0 0

○処理時間の単位はm s

○9 0 2は、Pentium 200MHzで測定しています。

○サーチ画像について



左図の画像に対し、中央の十字マークをサーチしました。
また、背景の濃度値は0, 十字マークの濃度値は170です。

○ Lib_gs_search

				サーチエリアの大きさ								
				2 5 6 * 2 5 6			3 8 4 * 3 8 4			5 1 2 * 4 8 0		
				通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度
パ タ ン の 大 き さ	32 * 32	複 雑 度 1	901NT	21	22	25	42	43	46	58	59	62
			902	3	3	3	6	6	6	7	7	7
			903	20	20	23	40	40	43	56	56	59
			904	7	7	7	12	13	14	18	19	20
			FVL/LNX	1	1	1	2	2	2	4	4	4
		複 雑 度 5	901NT	80	80	83	183	183	187	300	300	304
			902	7	7	7	15	15	15	22	23	23
			903	70	72	74	161	162	165	266	266	269
			904	25	26	27	58	59	59	96	96	97
			FVL/LNX	4	4	4	9	9	10	16	16	16
	64 * 64	複 雑 度 1	901NT	17	20	33	33	35	46	41	43	55
			902	2	2	3	5	5	6	6	6	6
			903	15	17	29	28	30	42	35	38	49
			904	4	5	9	8	9	12	11	11	15
			FVL/LNX	1	1	1	1	1	2	2	2	3
		複 雑 度 5	901NT	29	33	44	63	67	78	94	97	109
			902	3	4	4	7	7	7	9	9	10
			903	26	29	40	55	57	69	83	85	97
			904	8	9	13	18	19	23	28	28	32
			FVL/LNX	1	1	2	3	3	3	5	5	6

				サーチエリアの大きさ								
				2 5 6 * 2 5 6			3 8 4 * 3 8 4			5 1 2 * 4 8 0		
				通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度
パ タ ン の 大 き さ	128 * 128	複雑度 1	901NT	20	31	76	33	45	90	39	50	96
			902	2	3	5	5	5	7	5	6	7
			903	17	28	74	28	39	85	33	45	91
			904	5	8	22	8	11	25	10	13	27
			FVL/LNX	1	1	2	1	1	3	2	2	3
		複雑度 5	901NT	20	32	77	37	49	94	48	60	106
			902	3	3	5	5	6	7	6	6	8
			903	17	28	74	32	42	89	42	52	98
			904	5	8	22	10	13	26	12	16	29
			FVL/LNX	1	1	2	1	2	3	2	3	4
	256 * 256	複雑度 1	901NT				46	90	269	51	97	276
			902				5	7	20	6	7	21
			903				39	85	263	45	91	269
			904				11	25	79	13	26	81
			FVL/LNX				1	2	6	2	3	7
		複雑度 5	901NT				45	90	269	51	96	275
			902				5	7	20	6	7	20
			903				39	85	263	45	91	269
			904				11	25	79	13	26	80
			FVL/LNX				1	2	6	2	3	7

○ Lib_gs_xsearch (Lib_gs_ysearch)

				サーチエリアの大きさ								
				2 5 6 * 2 5 6			3 8 4 * 3 8 4			5 1 2 * 4 8 0		
				通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度
パ タ ン の 大 き さ	32 * 32	複雑度 1	901NT	7	9	11	16	16	20	25	27	29
			902	1	1	1	2	2	2	2	2	2
			903	8	9	11	17	18	21	28	29	32
			904	2	3	4	7	7	7	11	11	11
			FVL/LNX	0	0	0	1	1	1	1	1	1
		複雑度 5	901NT	67	67	70	157	157	160	268	268	271
			902	5	5	5	11	11	11	19	19	20
			903	59	59	62	139	140	142	238	239	242
			904	22	22	23	51	52	53	88	88	89
			FVL/LNX	3	3	3	7	7	7	13	13	13
	64 * 64	複雑度 1	901NT	3	7	18	6	8	20	8	11	23
			902	1	1	2	1	1	2	1	1	2
			903	3	7	17	6	8	20	8	11	22
			904	1	2	6	2	2	7	2	3	7
			FVL/LNX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		複雑度 5	901NT	16	19	30	37	39	51	62	65	77
			902	2	2	2	3	3	3	5	5	5
			903	15	17	28	33	36	46	55	59	70
			904	5	6	9	11	12	16	20	20	24
			FVL/LNX	0	1	1	1	2	2	3	3	3

				サーチエリアの大きさ								
				2 5 6 * 2 5 6			3 8 4 * 3 8 4			5 1 2 * 4 8 0		
				通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度
パ タ ン の 大 き さ	128 * 128	複雑度 1	901NT	6	17	63	7	18	63	7	19	64
			902	2	2	4	2	2	4	2	2	4
			903	5	16	63	6	17	63	7	17	63
			904	2	5	19	2	5	19	2	5	19
			FVL/LNX	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		複雑度 5	901NT	7	19	63	11	22	68	16	28	73
			902	2	2	4	2	2	5	2	3	5
			903	6	17	63	9	20	67	14	25	71
			904	2	5	19	3	7	20	5	8	20
			FVL/LNX	0	0	1	0	0	1	0	1	2
	256 * 256	複雑度 1	901NT				19	63	243	19	63	243
			902				7	9	24	7	9	24
			903				16	63	240	18	63	241
			904				5	19	72	5	19	72
			FVL/LNX				0	1	5	0	1	5
		複雑度 5	901NT				18	63	242	20	64	243
			902				7	9	24	7	9	24
			903				17	63	240	18	63	241
			904				5	19	72	6	19	72
			FVL/LNX				0	1	5	0	1	5

○ Lib_gs_gfreeze

	サーチエリアの大きさ			
	1 2 8 * 1 2 8	2 5 6 * 2 5 6	3 8 4 * 3 8 4	5 1 2 * 4 8 0
901NT	4.88	14.65	26.86	32.56
9 0 2	0.814	2.441	4.069	4.883
9 0 3	4.07	11.39	22.79	26.86
9 0 4	1.63	3.26	6.51	8.14
FVL/LNX	0.00	0.00	1.00	2.00

○ Lib_gs_pcorr

	パタンの大きさ			
	3 2 * 3 2	6 4 * 6 4	1 2 8 * 1 2 8	2 5 6 * 2 5 6
901NT	0.81	1.63	5.70	21.16
9 0 2	0.00	0.00	0.81	2.44
9 0 3	0.81	1.63	5.70	20.35
9 0 4	0.00	0.81	1.63	5.70
FVL/LNX	0.00	0.00	0.00	1.00

○ Lib_gs_ptn_compare

	パタンの大きさ			
	3 2 * 3 2	6 4 * 6 4	1 2 8 * 1 2 8	2 5 6 * 2 5 6
901NT	4.07	15.47	59.41	238.45
9 0 2	0.000	0.814	4.883	18.717
9 0 3	3.26	10.58	41.50	167.64
9 0 4	0.81	4.07	17.09	67.55
FVL/LNX	0.00	0.00	0.00	3.00

8 B I T 版グレイサーチの処理時間

○ Lib_gs_search

				サーチエリアの大きさ								
				2 5 6 * 2 5 6			3 8 4 * 3 8 4			5 1 2 * 4 8 0		
				通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度
パ タ ン の 大 き さ	32 *	複雑度 1	902	3	3	3	6	6	6	7	7	7
			FVL/LNX	1	1	1	2	2	2	4	4	4
	32	複雑度 5	902	7	7	7	13	14	14	20	20	20
			FVL/LNX	4	4	4	9	9	10	16	16	16
	64 *	複雑度 1	902	2	2	3	5	5	5	6	6	6
			FVL/LNX	1	1	1	1	1	2	2	2	3
	64	複雑度 5	902	3	4	4	7	7	7	8	9	9
			FVL/LNX	1	1	2	3	3	3	5	5	6
	128 *	複雑度 1	902	2	3	4	5	5	7	5	6	7
			FVL/LNX	1	1	2	1	2	3	2	2	3
	128	複雑度 5	902	2	3	4	5	5	7	5	6	7
			FVL/LNX	1	1	2	1	2	3	3	3	4
	256 *	複雑度 1	902				5	6	19	5	7	19
			FVL/LNX				1	2	6	2	3	7
	256	複雑度 5	902				5	6	19	5	7	19
			FVL/LNX				1	2	6	2	3	7

○ Lib_gs_xsearch (Lib_gs_ysearch)

				サーチエリアの大きさ								
				2 5 6 * 2 5 6			3 8 4 * 3 8 4			5 1 2 * 4 8 0		
				通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度	通常精度	高精度	超高精度
パ タ ン の 大 き さ	32 *	複雑度 1	902	2	2	2	2	2	2	4	4	4
			FVL/LNX	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	32	複雑度 5	902	5	5	6	11	11	11	20	20	20
			FVL/LNX	3	3	3	7	7	7	13	13	13
	64 *	複雑度 1	902	1	2	2	2	2	2	2	2	2
			FVL/LNX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	複雑度 5	902	2	2	2	3	3	4	5	5	6
			FVL/LNX	0	1	1	1	2	2	3	3	3
	128 *	複雑度 1	902	3	3	5	3	3	5	3	3	5
			FVL/LNX	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	128	複雑度 5	902	3	3	5	3	3	5	3	3	5
			FVL/LNX	0	0	1	0	0	1	0	1	2
	256 *	複雑度 1	902				12	13	28	12	13	28
			FVL/LNX				0	1	5	0	1	5
	256	複雑度 5	902				12	13	28	12	13	28
			FVL/LNX				0	1	5	0	1	5

○ Lib_gs_gfreeze

サーチエリアの大きさ				
	1 2 8 * 1 2 8	2 5 6 * 2 5 6	3 8 4 * 3 8 4	5 1 2 * 4 8 0
9 0 2	0.814	2.441	4.069	4.883
FVL/LNX	0.000	0.000	1.000	2.000

○ Lib_gs_pcorr

パタンの大きさ				
	1 2 8 * 1 2 8	2 5 6 * 2 5 6	3 8 4 * 3 8 4	5 1 2 * 4 8 0
9 0 2	0.00	0.00	0.81	2.44
FVL/LNX	0.00	0.00	0.00	1.00

○ Lib_gs_ptn_compare

パタンの大きさ				
	1 2 8 * 1 2 8	2 5 6 * 2 5 6	3 8 4 * 3 8 4	5 1 2 * 4 8 0
9 0 2	0.000	1.628	4.883	20.345
FVL/LNX	0.000	0.000	0.000	3.000

S 回転サーチ実行時間一覧

Lib_srs_srch_exec() の値は下図の画像から十字マークのみを探した場合の処理時間、
Lib_srs_srch_conti() の値は図の状態から Lib_srs_srch_exec() で台形のサーチを実行した後に、引き続き Lib_srs_srch_conti() で十字マークサーチを実行した時の処理時間です。
括弧内の値は Lib_srs_srch_exec() による台形サーチの時間を表します。

○処理時間の単位はm s

○Lib_srs_srch_exec()

	スケール固定		スケール可変 (縮小ボタン)		スケール可変 (拡大ボタン)	
	9 0 2	FVL/LNX	9 0 2	FVL/LNX	9 0 2	FVL/LNX
粗 + 精サーチ 高速	1 0 7	4 6	1 2 5	5 4	1 5 7	5 3
粗 + 精サーチ 普通	1 9 1	8 0	2 0 5	9 3	2 4 6	8 9
粗サーチのみ 高速	6 3	3 5	5 6	4 4	1 0 9	4 1
粗サーチのみ 普通	1 4 4	7 1	1 6 2	8 1	1 9 2	7 8

○Lib_srs_srch_conti() (複数パターン一括サーチ)

	スケール固定		スケール可変 (縮小ボタン)		スケール可変 (拡大ボタン)	
	9 0 2	FVL/LNX	9 0 2	FVL/LNX	9 0 2	FVL/LNX
粗 + 精サーチ 高速	50 (87)	14 (39)	68 (84)	19 (42)	90 (95)	20 (39)
粗 + 精サーチ 普通	48 (167)	13 (75)	66 (161)	22 (79)	89 (180)	10 (76)
粗サーチのみ 高速	5 (57)	4 (34)	24 (56)	9 (37)	41 (61)	9 (34)
粗サーチのみ 普通	5 (136)	4 (69)	24 (133)	9 (74)	42 (145)	9 (71)

- パタンサイズは十字マークが250×250、台形が240×200で登録しました。
- スケール可変時についてはスケールの範囲を80～120%で登録し、
拡大(約108%)／縮小(約93%)の両方についてサーチしています。
- 処理時間は、登録パタンや画像の状態によっても変化しますのでご了承ください。




図1 . Lib_srs_srch_exec(), Lib_srs_srch_conti()における登録パタンおよびサーチ画像

付録 2 . 正規化相関とは？




図1 マスタパタンの濃度分布

マスタパタンの濃度分布が図1のようになっているとすると

$$y = y_{\lambda}$$

の位置で断面をとると、図2のようになります。

この時、マスタパタンの領域は

$$(x_1, y_1) - (x_{\xi}, y_{\eta})$$

の矩形領域として考えています。

また、濃度 $m_{k\lambda}$ は $x = x_k, y = y_{\lambda}$ の位置でのマスタパタンの濃度です。




図2 マスタパタンの濃度分布断面

図2において、 \bar{m} は

$$\bar{m} = \sum_{\lambda=1}^{\eta} \sum_{k=1}^{\xi} \frac{m_{k\lambda}}{\xi \times \eta}$$

で、つまりはマスタパタンの平均濃度です。

また、 $\Delta m_{k\lambda}$ は

$$\Delta m_{k\lambda} = m_{k\lambda} - \bar{m}$$

で、 $x = x_k, y = y_{\lambda}$ の位置における平均濃度からのズレです。

この $\Delta m_{k\lambda}$ を $k=1, \lambda=1$ から

$k=\xi, \lambda=\eta$ まで計算し、並べる事によって、マスタパタンの稜線の形状を表わします。この形状をベクトルに見立てて、 \mathbf{M} で表わす事にすれば(1)式ようになります。

$$\mathbf{M} = \left(\Delta m_{11} \quad \Delta m_{12} \quad \Delta m_{1\eta} \quad \Delta m_{\xi 1} \quad \Delta m_{\xi 2} \quad \Delta m_{\xi \eta} \right)^T \quad \text{----- (1)}$$




図3 入力パタンの濃度分布

一方、入力パタンの濃度分布が図3のようになっているとすると

$$y = y_{\lambda}$$

の位置で断面をとると、図4のようになります。

この時、入力パタンの領域は

$$(x_1, y_1) - (x_{\xi}, y_{\eta})$$

の矩形領域でマスタパタンの領域と同じです。また、濃度 $i_{k\lambda}$ は $x = x_k, y = y_{\lambda}$ の位置での入力パタンの濃度です。




図4 入力パタンの濃度分布断面

図4において、 \bar{i} は

$$\bar{i} = \sum_{\lambda=1}^{\eta} \sum_{k=1}^{\xi} \frac{i_{k\lambda}}{\xi \times \eta}$$

で、つまりは入力パタンの平均濃度です。

また、 $\Delta i_{k\lambda}$ は

$$\Delta i_{k\lambda} = i_{k\lambda} - \bar{i}$$

で、 $x = x_k, y = y_{\lambda}$ の位置における平均濃度からのズレです。

マスタパタンの時と同様に、入力パタンの稜線の形状をベクトルに見立てて、 \mathbf{I} で表わす事にすれば(2)式ようになります。

$$\mathbf{I} = \left(\Delta i_{11} \quad \Delta i_{12} \quad \Delta i_{1\eta} \quad \Delta i_{\xi 1} \quad \Delta i_{\xi 2} \quad \Delta i_{\xi \eta} \right)^T \quad \text{----- (2)}$$

\mathbf{M} , \mathbf{I} とも、各々の平均濃度 \bar{m} , \bar{i} を基準とした稜線なので平均濃度分は除去されてしまっている事に注意してください。

つまり、図5の \mathbf{M} と図6の \mathbf{M} は同じものになります。




図5 「とある濃度分布」




図6 図5とは違う「とある濃度分布」

次に、 \mathbf{M} と \mathbf{I} の類似度を考える事になります。 \mathbf{M} と \mathbf{I} はベクトルで表わしていますので、2つのベクトルの類似度を考えればよい訳です。

数学では、これにピッタリの演算として内積があります。

\mathbf{M} , \mathbf{I} は実際は $(\xi \times \eta)$ 次元上のベクトルですが、これを2次元として説明します。

図7に \mathbf{M} と \mathbf{I} が似ている時のベクトル図を書いています。

図中の θ が0に近い事が判ります。




図 7 M と I が似ている時

図 8 に \mathbf{M} と \mathbf{I} が似ていない時のベクトル図を書いてい
ます。 θ は 0 からかなり離れます。

図 9 に \mathbf{M} と \mathbf{I} が最も似ていない時のベクトル図を書い
ています。 θ は π (rad) になります。

実は、マスタパタンの稜線の形状と、入力パタンの稜線の形
状が平均濃度に対して対称となっている時にこうなります。
ある意味では似ているともいえますが…。画像処理の分野で
は、一般的にこの状態は似ていないと判断しています。
これらの事を踏まえて、内積の定義式を見ることにします。

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{M}^T \mathbf{I}}{\|\mathbf{M}\| \cdot \|\mathbf{I}\|} \text{ ----- (3)}$$




図 8 M と I が似ていない時

(3) 式は内積の定義式そのものですが、 θ は \mathbf{M} と
 \mathbf{I} のなす角、つまり上述の θ と同じものです。

\mathbf{M}^T は \mathbf{M} の転置、 $\mathbf{M}^T \mathbf{I}$ は内積、 $\|\mathbf{M}\|$ は \mathbf{M} の
大きさ、 $\|\mathbf{I}\|$ は \mathbf{I} の大きさ、つまり矢の長さです。(ノ
ルムと言います)

先に述べた通り、似ている時は θ は 0 に近く、似てい
ない時は θ は大きくなっていくのですから、 $\cos \theta$
は似ている時は 1 に近く、似ていない時は 0 あるいは負
値となります。

この $\cos \theta$ を類似度として採用したものが正規化相関
です。数学では相関係数と言いますが、同じものと考え
てもさしつかえないと思います。つまり、(4) 式です。

$$r = \cos \theta = \frac{\mathbf{M}^T \mathbf{I}}{\|\mathbf{M}\| \cdot \|\mathbf{I}\|} \text{ ----- (4)}$$




図 9 M と I が最も似ていない時

正規化という言葉は、(4) 式の右辺において、内積を
各々のノルムで割っているためです。

(4) 式を使うと、入力パタンのコントラストが強くな
っても、それに関係なく、一定の値が得られますので、
この辺からも画像処理には好都合と言えそうです。なぜ、
コントラストに関係なく一定の値が得られるかを簡単に
説明します。




図 1 0 図 7 の時より I の
コントラストが強くなった時

図 1 0 に **I** のコントラストが強くなった時のベクトル図を書きました。**I** の矢が長くなるのみで θ には無関係である事が判ります。

(4) 式においても、分子の値が大きくなった比率分、分母の値が大きくなるので、相殺されてしまう訳です。


以上で説明を終えますが、実際の計算は（４）式を具体的に展開したのを使います。
 これが（５）式です。（４）式→（５）式の導出は次頁をご覧ください。また、弊社の取扱説明書には（６）
 式の記載がされていますが、（５）式と全く同等のものでしたので説明は省略します。
 なお、出力としての値は（５）式または（６）式の値を１００００倍したものです。また、負値となった時
 は強制的に０にしています。

$$r = \frac{n \sum (M_i I_i) - \sum M_i \sum I_i}{\sqrt{n \sum M_i^2 - \left(\sum M_i \right)^2} \cdot \sqrt{n \sum I_i^2 - \left(\sum I_i \right)^2}} \quad \text{----- (5)}$$

(但し、 $\sum \equiv \sum_{i=1}^n$)

$$C_{ij} = \frac{M \cdot N \cdot \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N P(m, n) B_{ij}(m, n) \right) - \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N P(m, n) \right) \cdot \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N B_{ij}(m, n) \right)}{\sqrt{\left\{ M \cdot N \cdot \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N P(m, n)^2 - \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N P(m, n) \right)^2 \right\} \cdot \left\{ M \cdot N \cdot \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N B_{ij}(m, n)^2 - \left(\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N B_{ij}(m, n) \right)^2 \right\}}}$$

この（６）式では、サーチするパタンの画像 $P(M, N)$ と、サーチエリアの画像 $B(X, Y)$ の部
 分画像 $B_{ij}(M, N)$ との相互相関係数 C_{ij} （マッチングの度合を示す情報）を求めています。



(4) 式 (5) 式の導出

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{M}^T \mathbf{I}}{\|\mathbf{M}\| \cdot \|\mathbf{I}\|} \text{ ----- (4)}$$

$$\mathbf{M}^T \mathbf{I} = \left(\Delta m_1, \Delta m_2, \Lambda \Lambda, \Delta m_n \right) \begin{pmatrix} \Delta i_1 \\ \Delta i_2 \\ \mathbf{M} \\ \mathbf{M} \\ \Delta i_n \end{pmatrix}$$

[注] 前頁の通りであると

$$\left(\Delta m_{11}, \Delta m_{12}, \Lambda \Lambda, \Delta m_{\xi\eta} \right) \begin{pmatrix} \Delta i_{11} \\ \Delta i_{11} \\ \mathbf{M} \\ \mathbf{M} \\ \Delta i_{\xi\eta} \end{pmatrix}$$

とする所であるが、一般化してこのようにしても式の意味や効果は全く同じです。

$$\begin{aligned} &= \Delta m_1 \Delta i_1 + \Delta m_2 \Delta i_2 + \Lambda \Lambda \Lambda + \Delta m_n \Delta i_n \\ &= (m_1 - \bar{m})(i_1 - \bar{i}) + (m_2 - \bar{m})(i_2 - \bar{i}) + \Lambda \Lambda \Lambda + (m_n - \bar{m})(i_n - \bar{i}) \\ &= m_1 i_1 - m_1 \bar{i} - i_1 \bar{m} + \bar{m} \bar{i} + m_2 i_2 - m_2 \bar{i} - i_2 \bar{m} + \bar{m} \bar{i} + \Lambda \Lambda m_n i_n - m_n \bar{i} - i_n \bar{m} + \bar{m} \bar{i} \\ &= \sum m_k i_k + n \bar{m} \bar{i} - \bar{i} \sum m_k - \bar{m} \sum i_k \quad (\text{但し、} \sum \equiv \sum_{k=1}^n) \end{aligned}$$

$$\text{ここで } \bar{m} = \frac{\sum m_k}{n}, \quad \bar{i} = \frac{\sum i_k}{n} \quad \text{だから}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{M}^T \mathbf{I} &= \sum m_k i_k + n \frac{\sum m_k}{n} \cdot \frac{\sum i_k}{n} - \frac{\sum i_k}{n} \sum m_k - \frac{\sum m_k}{n} \sum i_k \\ &= \sum m_k i_k - \frac{1}{n} \sum m_k \sum i_k \end{aligned}$$

次に

$$\| \mathbf{M} \| \cdot \| \mathbf{I} \| = \sqrt{\Delta m_1^2 + \Delta m_2^2 + \Lambda \Lambda + \Delta m_n^2} \cdot \sqrt{\Delta i_1^2 + \Delta i_2^2 + \Lambda \Lambda + \Delta i_n^2}$$

を変形します。

ここで、 $L_m = \sqrt{\Delta m_1^2 + \Delta m_2^2 + \Lambda \Lambda + \Delta m_n^2}$ とすると

$$\begin{aligned} L_m &= \sqrt{(m_1 - \bar{m})^2 + (m_2 - \bar{m})^2 + \Lambda \Lambda + (m_n - \bar{m})^2} \\ &= \sqrt{\sum (m_k - \bar{m})^2} \\ &= \sqrt{\sum (m_k^2 - 2m_k \bar{m} + \bar{m}^2)} \\ &= \sqrt{\sum \left(m_k^2 - 2m_k \frac{\sum m_k}{n} + \frac{(\sum m_k)^2}{n^2} \right)} \\ &= \sqrt{\sum m_k^2 - \frac{2}{n} (\sum m_k)^2 + \frac{1}{n} (\sum m_k)^2} \\ &= \sqrt{\sum m_k^2 - \frac{1}{n} (\sum m_k)^2} \end{aligned}$$

同様に、 $L_i = \sqrt{\Delta i_1^2 + \Delta i_2^2 + \Lambda \Lambda + \Delta i_n^2}$ とすると

$$L_i = \sqrt{\sum i_k^2 - \frac{1}{n} (\sum i_k)^2}$$

よって

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\sum m_k i_k - \frac{1}{n} \sum m_k \sum i_k}{\sqrt{\sum m_k^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_k \right)^2} \cdot \sqrt{\sum i_k^2 - \frac{1}{n} \left(\sum i_k \right)^2}} \\ &= \frac{n \sum m_k i_k - \sum m_k \sum i_k}{\sqrt{n \sum m_k^2 - \left(\sum m_k \right)^2} \cdot \sqrt{n \sum i_k^2 - \left(\sum i_k \right)^2}}\end{aligned}$$

$\cos \theta = r$, $m_k = M_i$, $i_k = I_i$ と置き換えて

$$r = \frac{n \sum M_i I_i - \sum M_i \sum I_i}{\sqrt{n \sum M_i^2 - \left(\sum M_i \right)^2} \cdot \sqrt{n \sum I_i^2 - \left(\sum I_i \right)^2}} \quad \text{----- (5)}$$

(但し、 $\sum \equiv \sum_{i=1}^n$)

参 考

相関係数等の詳細な内容に関しては以下の文献を参考にしてください。

- 1) 大村 平：多変量解析のはなし，日科技連
- 2) 有馬, 石村：多変量解析のはなし，東京文書

索 引

A

Lib_any_cross	240
Lib_averaging	208

B

Lib_binary_convert	252
--------------------------	-----

E

Lib_edge_pos_xy	269
Lib_edge_pos_xy2	272
Lib_em_avr_inspection	186
Lib_em_avr_inspection2	195
Lib_em_calib	188
Lib_em_edge_disp	194
Lib_em_edge_pos	192
Lib_em_edge_pos2	199
Lib_em_inspection	190
Lib_em_inspection_close	185
Lib_em_inspection_open	184
Lib_em_inspection2	197
Lib_es_calculation	176
Lib_es_change_dictionary_size	168
Lib_es_del_pattern	175
Lib_es_error_message	178
Lib_es_get_dictionary_size	170
Lib_es_get_pattern_n	171
Lib_es_get_pattern_name	172
Lib_es_init_dictionary	166
Lib_es_reg_pattern	173
Lib_es_set_max_edge	167

F

Lib_fdefferential	226
-------------------------	-----

G

Lib_get_convolver	233
Lib_gray_convert	259
Lib_gray_memory_add	247
Lib_gray_memory_move	246
Lib_gray_memory_sub	248
Lib_gs_1dsppat	68
Lib_gs_adjmark	33
Lib_gs_close_data_file	82
Lib_gs_defadrs	12
Lib_gs_defmask	21
Lib_gs_defpat	18
Lib_gs_disp_result	76
Lib_gs_dsppat	29

Lib_gs_exdefpat	74
Lib_gs_fremask	27
Lib_gs_get_data_file_adrs	83
Lib_gs_get_ptnfile_size	91
Lib_gs_get_ptnname	89
Lib_gs_get_ptnnum	90
Lib_gs_gfreeze	52
Lib_gs_infpat	66
Lib_gs_open	88
Lib_gs_open_data_file	80
Lib_gs_pcorr	54
Lib_gs_point_search	50
Lib_gs_psearch	47
Lib_gs_ptn_compare	78
Lib_gs_ptn_get	36
Lib_gs_save_data_file	81
Lib_gs_scondition	58
Lib_gs_search	37
Lib_gs_smode	64
Lib_gs_ulparam	72
Lib_gs_upmark	70
Lib_gs_usedel	32
Lib_gs_usepat	24
Lib_gs_usepat_circle	86
Lib_gs_usepat_square	84
Lib_gs_window	56
Lib_gs_xcondition	60
Lib_gs_xdefadrs	16
Lib_gs_xsearch	41
Lib_gs_ycondition	62
Lib_gs_ysearch	44

L

Lib_laplacian	210
Lib_lg_filter	235
Lib_lhough_close	132
Lib_lhough_detection	134
Lib_lhough_open	128
Lib_lhough_voting	133

M

Lib_make_grayconv_table	255
Lib_max_filter	212
Lib_max4_filter	216
Lib_median	220
Lib_min_filter	214
Lib_min4_filter	218

P

Lib_projection	264
----------------------	-----

索引

R

Lib_roberts.....222

S

Lib_sdefferential229
Lib_sharp.....231
Lib_sobel.....224
Lib_srs_close.....98
Lib_srs_get_fine_srch_sw.....122
Lib_srs_get_mask_ptn119
Lib_srs_get_ptn_image117
Lib_srs_get_ptn_image_size116
Lib_srs_get_ptn_param.....118
Lib_srs_get_rgst_ptn_names115
Lib_srs_get_rgst_ptn_num.....114
Lib_srs_get_speed120
Lib_srs_mask_define102
Lib_srs_open.....97
Lib_srs_ptn_close109
Lib_srs_ptn_delete101
Lib_srs_ptn_load105
Lib_srs_ptn_modify104
Lib_srs_ptn_open107
Lib_srs_ptn_regist.....99

Lib_srs_ptn_save 106
Lib_srs_set_fine_srch_sw 123
Lib_srs_set_speed 121
Lib_srs_srch_conti 112
Lib_srs_srch_exec 110
Lib_stddevi..... 267

X

Lib_xbinary_convert 254
Lib_xlhough_close..... 141
Lib_xlhough_detection..... 150
Lib_xlhough_edge_close 145
Lib_xlhough_edge_open..... 143
Lib_xlhough_init_hough_sp 142
Lib_xlhough_open..... 139
Lib_xlhough_refine_line 153
Lib_xlhough_support_close 159
Lib_xlhough_support_open 156
Lib_xlhough_thres_test 146
Lib_xlhough_voting 147

Z

Lib_zero_cross..... 237

90X 濃淡画像ライブラリ説明書

2005年1月第15版第1刷発行

発行所 株式会社ファースト

本社 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2-7-9 1-5

ユーザー・サポート

FAX 046-272-8692

E-mail : support@fast-corp.co.jp

B-000499